

UniCloud OS 云操作系统

部署指导

紫光云技术有限公司
www.unicloud.com

资料版本：5W100-20210823
产品版本：UniCloud OS-E7201

©紫光云技术有限公司 2021 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。紫光云保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，紫光云尽全力在本手册中提供准确的信息，但是紫光云并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

UniCloud OS 云操作系统部署指导介绍了 UniCloud OS 的组成和服务器类型、安装前的准备工作、网络及存储规划、安装的具体步骤、安装完成后服务器系统时间的设置方法及访问方法。

前言部分包含如下内容：

- [读者对象](#)
- [本书约定](#)
- [资料意见反馈](#)

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员






本书约定

1. 图形界面格式约定

格式	意义
<>	带尖括号“<>”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。
[]	带方括号“[]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
 注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。
 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

3. 端口编号示例约定

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail: unicloud-ts@unicloud.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

目 录

1 UniCloud OS 整体介绍	1-1
1.1 平台理念	1-1
1.2 平台特点	1-2
2 部署介绍	2-1
2.1 部署模式	2-1
2.2 组网方案	2-1
2.3 运行环境	2-3
2.3.1 纯 IaaS 部署场景	2-3
2.3.2 纯 PaaS 部署场景	2-4
2.3.3 IaaS&PaaS 混合部署场景	2-6
2.4 部署流程	2-7
3 准备工作	3-1
3.1 服务器准备	3-1
3.2 共享存储卷准备	3-1
3.3 IP 地址准备	3-3
3.4 安装文件准备	3-3
3.4.1 ISO 安装盘 (必选)	3-4
3.4.2 U 盘安装盘 (可选)	3-4
3.4.3 系统组件包 (必选)	3-4
3.4.4 IaaS 安装包 (可选)	3-4
3.4.5 PaaS 安装包 (可选)	3-4
3.5 NTP 服务器准备	3-4
4 安装 UniCloud OS 服务器	4-1
4.1 安装节点	4-1
4.2 对接共享存储	4-11
4.2.1 对接 ONESstor RBD 存储	4-12
4.2.2 对接 iSCSI 存储	4-16
4.2.3 对接 FC 存储	4-19
4.2.4 对接 NFS 存储	4-27
5 部署 UniCloud OS 平台组件	5-1
5.1 部署 UniCloud OS	5-1
5.1.1 配置向导	5-1

5.1.2 登录部署界面	5-1
5.1.3 部署节点	5-2
5.2 登录 UniCloud OS 云操作系统	5-7
6 部署云服务与系统组件	6-1
6.1 添加共享存储卷	6-1
6.2 上传安装包	6-4
6.3 部署安装包	6-5
6.4 安全设置（推荐）	6-7
6.4.1 配置密码策略（推荐）	6-7
6.4.2 系统备份设置（必选）	6-8
6.4.3 修改 Gomatrix 的 admin 用户登录密码（推荐）	6-9
6.4.4 修改 UniCloud OS 的 admin 用户登录密码（推荐）	6-10
6.4.5 修改后台每个节点的 root 用户登录密码（推荐）	6-11
6.4.6 访问策略（可选）	6-11
6.4.7 认证配置（可选）	6-13
6.4.8 会话控制（可选）	6-14
6.4.9 数据库白名单（可选）	6-15
6.5 组织用户规划（推荐）	6-15
6.6 系统关机和重启	6-16
7 附录	7-1
7.1 双网卡绑定方法	7-1
7.1.1 介绍	7-1
7.1.2 方案举例	7-1
7.1.3 配置步骤	7-2
7.2 U 盘安装部署指导	7-5
7.2.1 制作 U 盘启动盘	7-5
7.2.2 安装 ISO	7-6
7.3 存储卷格式化操作方法	7-7
7.4 交换机边缘端口开启方法	7-9
7.4.1 交换机生成树边缘端口开启方法	7-9
7.4.2 交换机聚合边缘端口开启方法	7-9
8 常见问题解答	8-1
8.1 安装类	8-1
8.1.1 出现提示信息“Are you sure you want to erase ALL data on disk XXX? (y/n)”时应该如何处理？	8-1

8.1.2 出现提示信息“WARNING, Which of the detected hard drivers do you want to be used as the installation target?”时如何处理?	8-2
8.1.3 出现提示信息“ERROR, Your disk is under 500GB in size. Installation cannot continue. Restart installation with a larger disk.”时如何处理?	8-3
8.2 部署类	8-4
8.2.1 部署节点前硬盘 IO 基准测试	8-4
8.2.2 部署节点时 etcd 节点选择错误	8-4
8.2.3 基础平台部署失败: SELinux is disabled on this host.	8-5


1 UniCloud OS 整体介绍

UniCloud OS 云操作系统（简称 UniCloud OS）是经过容器优化的企业级全栈云平台。UniCloud OS 平台拥有插拔式的开放架构，提供平台服务能力以及用户应用的高扩展性；具备高性能可扩展的容器能力，提供面向云服务和用户应用的统一应用程序管理；同时，UniCloud OS 平台使应用程序架构现代化，从而提供微服务，并借助敏捷和 DevOps 方式加快应用交付。

1.1 平台理念

随着客户对依托各种云服务的支持来降低应用开发以及应用管理的需求不断增强，紫光云结合市场需求推出了 UniCloud OS 平台。UniCloud OS 平台为企业集中应用管理能力，支持丰富的管理手段和灵活的管理策略，同时对基础设施进行精细化统筹管理，提高资源利用率，在多个层次确保应用的正常运行。

图1-1 UniCloud OS 平台



1.2 平台特点

UniCloud OS 平台将开发人员和 IT 运维团队统一到同一个平台，可以基于基础设施方便的构建、部署和管理应用。UniCloud OS 能够使企业在交付应用的过程中，缩短开发周期、降低运营成本，从而取得更大收益。UniCloud OS 平台以应用交付为中心，对底层各种类型的资源管理和调度进行了平台化的抽象，全方位支持应用构建、集成、编排、部署，运行的每一个环节，并提供一个高效、高可用的运行环境。

其中 UniCloud OS 平台具有以下特点：

- **开源标准：**采用开放容器计划(OCI)/Docker 格式的容器以及 Kubernetes 进行容器编排，同时外加其它开源技术，使客户免受特定供应商的技术或业务路线图的限制。
- **插拔式的开放架构：**UniCloud OS 平台可以按照客户的需求提供相应服务能力，按需使用客户资源。例如当客户需要我司增加提供的云服务时，只需要将新的云服务基于已部署的平台进行部署即可，降低了因产品服务能力升级带来的多种问题。当客户的某个应用想以云服务的方式提供给相应用户使用时，可以按照平台的规范对应用进行相应的变动，即可在此平台部署提供服务能力。
- **面向云服务和用户应用的统一管理：**通过容器管理能力对云服务和用户应用采用一致的管理方式。
- **为应用程序架构现代化而提供的微服务：**UniCloud OS 平台为云原生、微服务应用程序和现有的传统、有状态应用提供了通用的平台。凭借应用框架、编程语言工具方面的丰富选择，客户能够更快地为创新应用建立原型。
- **借助敏捷和 DevOps 式方法加快应用交付：**UniCloud OS 平台为开发和运维团队提供了通用平台，以确保应用组件的一致化和标准化，消除配置错误，使新功能投入生产时实现自动化部署，并在发生故障时回滚。

2 部署介绍

UniCloud OS 是一款采用微服务架构设计和开发的云平台产品，部署方式为集群部署。本文档将对如何部署 UniCloud OS 产品集群模式进行详细介绍。

2.1 部署模式

部署模式如[表 2-1](#)所示。

表2-1 部署模式

服务器类型	服务器数量	是否需要共享存储	支持共享存储类型	高可用
物理机	3/5/7/9	平台：不需要	-	支持
		IaaS组件包：需要	ONEStor RBD、FC、iSCSI	
			NFS仅限于测试环境使用	
		PaaS组件包：需要	ONEStor RBD、FC、iSCSI	
NFS仅限于测试环境使用				

注意

- UniCloud OS 集群控制节点建议使用物理机部署，虚拟机部署仅支持 UIS 场景，且需要严格按照 UIS 产品发布的 UIS 部署 Cloud OS 虚拟机说明书的配置。
- UniCloud OS 请使用集群部署，不支持单机部署。
- UniCloud OS 服务器集群允许的最大故障控制节点数量为 (控制节点服务器数量-1) /2。
- 对于 FC 存储，仅支持标准 FC SAN 网络，不支持 FCoE。

2.2 组网方案

UniCloud OS 组网方案的介绍如[图 2-1](#)和[表 2-2](#)所述。

图2-1 组网方案




表2-2 组网方案介绍

部件名称	介绍
控制节点	UniCloud OS集群角色之一，运行UniCloud OS系统自身业务。 注意，部署平台组件时登录Gomatrix使用的节点，我们称之为Master节点。Master节点实际上也是控制节点，下面的章节会提到Master节点。
工作节点	UniCloud OS集群角色之一，承载PaaS的用户业务容器运行。
UniCloud OS服务器集群	由UniCloud OS服务器构成的集群，集群中的服务器角色包括控制节点和工作节点。 集群内至少包含3个控制节点，参与部署的控制节点数量必须为单数，推荐为3节点或5节点。部署完成后，可再添加任意数量的节点（控制节点或工作节点），此时，不再限制集群节点数量。
管理网络	用户访问和管理UniCloud OS时使用的网络，也是UniCloud OS与其他云业务组件通讯的网络。
集群网络	UniCloud OS服务器集群中各节点互相通讯时使用的网络。
存储网络	UniCloud OS连接存储设备时使用的网络。



说明

- 安装 UniCloud OS 节点时仅包括 UniCloud OS Node 节点一种角色,即在各节点上安装 ISO 时,并不区分控制节点和工作节点。
- 控制节点参与集群部署,工作节点不参与集群部署。即在初次部署时,添加集群节点,仅添加作为控制节点的节点即可,无需添加工作节点。工作节点需要在平台和 PaaS 部署完成后在 UniCloud OS 界面中单独添加到集群中。
- 管理网络、集群网络和存储网络在一定条件下可合并为同一网络,具体的介绍和说明请参考[部署节点](#)章节。
- 管理网络和集群网络必须使用同一个网络。
- UniCloud OS 集群中各控制节点之间的管理网络和集群网络的 IP 地址不允许跨网段。除以上提到的节点外,如使用 IaaS 裸金属服务,还需要单独准备一个裸金属独立计算节点。裸金属计算节点的安装部署方法请在完成本文档内操作后参考《UniCloud OS 云操作系统 联机帮助》中云服务管理-裸金属章节。
- 网络地址规划需要避开以下三个网段: 10.240.0.0/12 (缺省容器网段)、10.100.0.0/16 (缺省 K8S 服务网段)、172.17.0.0/16 (缺省 docker 网桥网段)。系统占用了这三个网段作为平台集群内部使用地址,若用户已有的网络与这三个地址段冲突,请参考 4.1 章节的(14)步骤修改系统缺省网络。

2.3 运行环境



说明

- 浏览器版本: Google Chrome、Mozilla Firefox, 版本需高于 41 (不包含 41)。
- 浏览器分辨率: 推荐分辨率为 1600*900 至 1920*1080 之间。
- 部署 CloudAI 组件时,相应的 AI 业务承载节点需要 CPU 支持 AVX 指令集,且控制节点服务器系统盘容量需不低于 1TB。
- 配置要求中所有 HDD 盘均可替换为 SSD 盘,容量不低于所替换的 HDD 盘即可,接口类型不限。
- 控制节点所有服务器配置需保持一致或保持较小差异,不支持跨代、异构等服务器混合部署。
- 不支持 M.2 接口类型的硬盘。
- 裸金属独立计算节点及集群工作节点虚拟机部署时,仅支持 UniCloud Usphere 及 VMware vSphere 虚拟化产品。

2.3.1 纯 IaaS 部署场景

UniCloud OS 平台+IaaS 的运行环境如下表所示,分为控制节点和裸金属独立计算节点(可选)两种。

表2-3 控制节点

配置项	最低配置要求	
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的软硬件兼容性列表）	
数量	≥ 3台，单台的配置如下所述	
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥24 主频：≥ 2.0 GHz	
内存	≥ 96 GB	
系统盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min 可选SSD	
数据盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 100GB 且不超过1TB，转速 ≥ 10000r/min 供etcd使用，推荐用SSD盘	
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护	
网卡	≥ 4个1000 Base-T 接口 ≥ 2个10 Gbps SFP+ 接口（可选）	
存储卡（可选）	IP存储	≥ 2个 10 Gbps SFP+ 接口
	FC SAN	≥ 2个 8 Gbps SFP+ FC接口
	以上IP存储与FC SAN方案二选一	

表2-4 裸金属独立计算节点（可选）

配置项	最低配置要求	
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的软硬件兼容性列表）。	
部署模式	支持虚拟机部署，配置要求如下所述	
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥16 主频：≥ 2.0 GHz	
内存	≥ 64 GB	
系统盘	HDD：容量 ≥ 600GB 转速 ≥ 10000r/min SSD：容量 ≥ 600GB 非NVMe接口 HDD/SSD方案二选一	
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护	
网卡	普通组网：≥ 2个1000 Base-T 接口（双口聚合） 多租户网络：≥ 6个1000 Base-T 接口（双口聚合） 可根据实际情况选用同样数量的万兆接口	

2.3.2 纯 PaaS 部署场景

UniCloud OS 平台+PaaS 的运行环境如下表所示，分为控制节点和工作节点两种。

表2-5 控制节点

配置项	最低配置要求	
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的软硬件兼容性列表）	
数量	≥ 3台，单台的配置如下所述	
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥24 主频：≥ 2.0 GHz	
内存	≥ 96 GB	
系统盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min 可选SSD	
数据盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 100GB 且不超过1TB，转速 ≥ 10000r/min 供etcd使用，推荐用SSD盘	
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护	
网卡	≥ 4个1000 Base-T 接口 ≥ 2个10 Gbps SFP+ 接口（可选）	
存储卡（可选）	IP存储	≥ 2个 10 Gbps SFP+ 接口
	FC SAN	≥ 2个 8 Gbps SFP+ FC接口
	以上IP存储与FC SAN方案二选一	

表2-6 工作节点

配置项	最低配置要求	
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的软硬件兼容性列表）	
部署模式	支持虚拟机部署，生产环境需物理机部署	
数量	≥ 1台（高可靠性需≥ 2台）	
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥16 主频：≥ 2.0 GHz	
内存	≥ 32 GB	
硬盘	HDD：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min SSD：容量 ≥ 600GB，非NVMe接口 HDD/SSD方案二选一	
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护	
网卡	≥ 4个1000 Base-T 接口 ≥ 2个10 Gbps SFP+ 接口（可选）	
共享存储	仅支持ONESstor产品提供的RBD存储设备	
说明	视承载的业务资源需求而定，这里只规定最低配置要求	

2.3.3 IaaS&PaaS 混合部署场景

UniCloud OS 平台+IaaS+PaaS 的运行环境如下表所示，分为控制节点、裸金属独立计算节点（可选）和工作节点两种。

表2-7 控制节点

配置项	最低配置要求
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的硬件兼容性列表）
数量	≥ 3台，单台的配置如下所述
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥32 主频：≥ 2.0 GHz
内存	≥ 128 GB
系统盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min 可选SSD
数据盘	HDD（至少2块）：容量 ≥ 100GB 且不超过1TB，转速 ≥ 10000r/min 供etcd使用，推荐用SSD盘
RAID卡	缓存 ≥ 2 GB，支持掉电保护
网卡	≥ 4个1000 Base-T 接口 ≥ 2个10 Gbps SFP+ 接口（可选）
存储卡（可选）	IP存储：≥ 2个 10 Gbps SFP+ 接口 FC SAN：≥ 2个 8 Gbps SFP+ FC接口 以上IP存储与FC SAN方案二选一

表2-8 裸金属独立计算节点（可选）

配置项	最低配置要求
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的硬件兼容性列表）。
部署模式	支持虚拟机部署，配置要求如下所述
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥16 主频：≥ 2.0 GHz
内存	≥ 64 GB
系统盘	HDD：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min SSD：容量 ≥ 600GB，非NVMe接口 HDD/SSD方案二选一
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护
网卡	普通组网：≥ 2个1000 Base-T 接口（双口聚合） 多租户网络：≥ 6个1000 Base-T 接口（双口聚合）

配置项	最低配置要求
	可根据实际情况选用同样数量的万兆接口

表2-9 工作节点

配置项	最低配置要求
型号	主流服务器厂商x86服务器（参考配套发布的软硬件兼容性列表）。
部署模式	支持虚拟机部署，生产环境需物理机部署
数量	≥ 1台（高可靠性需≥ 2台）
CPU	Intel Xeon V3系列或更新型号，总核数≥16 主频：≥ 2.0 GHz
内存	≥ 32G
硬盘	HDD：容量 ≥ 600GB，转速 ≥ 10000r/min SSD：容量 ≥ 600GB，非NVMe接口 HDD/SSD方案二选一
RAID卡	缓存 ≥ 1GB，支持掉电保护
网卡	≥ 4个1000 Base-T 接口 ≥ 2个10 Gbps SFP+ 接口（可选）
共享存储	仅支持ONEStor产品提供的RBD存储设备
说明	视承载的业务资源需求而定，这里只规定最低配置要求

2.4 部署流程

UniCloud OS 的部署流程如[表 2-10](#)所述。

表2-10 部署流程说明

步骤	说明	详细配置
准备工作	完成相应的检查和确认工作，以降低部署过程中遇到问题的可能性	3
安装UniCloud OS服务器	安装UniCloud OS服务器的节点	4
部署UniCloud OS平台组件	部署UniCloud OS平台组件	5
部署云服务和系统组件	请依次部署harbor、nexus组件，以及IaaS、PaaS等云服务组件	6

3 准备工作

部署工作开始前请参考本章内容完成相应的准备工作，以免部署过程中遇到各种无法预知或控制的问题。

3.1 服务器准备

安装 UniCloud OS 前，请联系相关人员获取服务器的厂商、型号、相关配件、管理系统 IP（如 iLO、HDM 等）等信息，并确认或检查以下内容：

- 检查服务器配置是否满足 UniCloud OS 运行环境中的最低配置要求（请参见 [2.3](#)）、确认已开启 CPU 超线程。在部署时添加节点的步骤里，系统会对做服务器性能做初步检查，若结果不满足要求，则可能会导致 UniCloud OS 集群部署失败。
- 确认服务器及相关配件的兼容性，参考随版本发布的《UniCloud OS 产品软硬件兼容性列表（E7201）》。
- 确认服务器上是否存在需要备份的数据，如果有请联系相关人员将数据迁移至其他设备。
- 检查服务器本地时间是否正确，如不正确请及时修改服务器本地时间，部署完成后再修改系统时间会造成部分 UniCloud OS 服务组件运行异常。
- 服务器上除了本地硬盘，是否存在其他存储介质，如插有多余的 U 盘或连接 FC 存储等，需要在安装 UniCloud OS 前去掉这些不必要的外挂存储介质。
- 安装部署开始前，请用户正确设置服务器的磁盘 RAID 配置，安装时必须使用完成 RAID 配置后的第一块盘作为系统盘。通常将系统盘配置成 1 个 RAID，两块数据盘分别配置 RAID0。
- E-MapReduce 大数据形态部署场景，需要为 GlusterFS 另外单独准备一块硬盘，并且保证每个 UniCloud OS 控制节点的主机必须挂载一块名为 sdb 的硬盘。
- 在 E-MapReduce 大数据形态部署场景下，如果 Etcd 使用独立硬盘，那么需要控制节点所使用的服务器至少有 4 块硬盘，即 1 块系统盘、1 块 GlusterFS 硬盘（挂载后的盘符必须为 /dev/sdb）、2 块 etcd 硬盘。

3.2 共享存储卷准备

目前某些组件需要共享存储，安装 UniCloud OS 服务器集群节点前，请联系相关人员获取存储卷的类型、名称、容量等信息，并确认或检查以下内容：

- 检查存储卷的容量是否满足 UniCloud OS 运行环境中的要求（请参见 [2.3](#)），不满足要求的存储卷会造成软件运行故障。
- 确认存储卷中是否存在需要备份的数据，如果有请联系相关人员将数据迁移至其他设备。

需准备的共享存储卷和建议大小如下：

(1) harbor：用于存储云服务自身镜像以及 PaaS 应用镜像，该组件的建议存储大小如下表所示：

表3-1 平台共享存储

组件名称	推荐大小	组件说明
Harbor	2T	容器镜像仓库，用于存放容器镜像文件。

(2) 日志中心（可选）：日志中心是系统层应用运行状况的记录与诊断。用户可以在系统界面上查询系统日志和诊断日志，而不必在后台使用命令行查询。日志中心包含系统日志、诊断日志、全文搜索与日志统计四部分：

- 系统日志：用于记录系统软件运行时的内部故障。
- 诊断日志：用于记录程序运行的基础日志。
- 全文搜索：可以查询日志中心所有的日志数据。
- 日志统计：从不同维度统计当前系统的日志量，如服务分类、日志级别、日志分类和主机。

表3-2 日志中心共享存储

组件名称	推荐大小	组件说明
elasticsearch	2T	存放日志文件。系统缺省存放近7天的日志，推荐存储大小至少为2T。



说明

- 日志中心的安装包未包含在平台中，平台部署完成后，如果需要使用日志中心的功能，需要单独进行部署。
- 部署日志中心前，请按照推荐共享存储空间要求准备共享存储。

(3) IaaS: IaaS 共享存储用于存储虚拟机性能数据和镜像文件，需使用外部存储卷。IaaS 各组件的建议存储大小如下表所示：

表3-3 IaaS 共享存储

组件名称	推荐大小	组件说明
Ceilometer共享存储大小	1T	用于存储虚拟机的性能数据。具体大小可根据虚拟机规模和监控数据保留时长进行调整，需至少大于500G。
Glance共享存储大小	1T	用于存储部署虚拟机所需的镜像文件。
Usphere共享存储大小	500G	用于UniCloud OS内置VMS，非内置VMS方案该存储容量可配置为10G。
RBD计算节点共享存储大小（可选）	500G	用于缓存镜像。需要使用RBD云主机功能时，才需要此配置。根据实际需求来配置。

(4) PaaS: PaaS 存储用于存储应用安装包、服务网关、微服务、应用部署相关数据，需使用外部存储卷。PaaS 各组件的建议存储大小如下表所示。

表3-4 PaaS 共享存储

组件名称名称	推荐大小	组件说明
nexus	50G	部署PaaS自身的必要组件（微服务、服务网关）。
应用仓库存储	200G	用于存储应用仓库中的应用安装包（请根据实际业务规模选择相应大小的存储，建议最小200G）。
应用部署存储	10G	应用部署虚拟机相关数据。
主机信息存储	10G	存储部署agent主机应用所需要的认证信息。

3.3 IP地址准备

安装 UniCloud OS 服务器单机节点前，请联系相关人员为管理节点规划 IP 地址等信息。管理节点需准备的 IP 地址信息包括：

- 管理网 IP：必选，准备 IP 地址、掩码信息。
- 集群网 IP：必选，准备 IP 地址、掩码信息、网关。
- 存储网 IP：可选，准备 IP 地址、掩码信息。
- VIP：即虚拟 IP 地址，必选，包括管理网 VIP 与集群网 VIP。

表3-5 IP 地址

网络	介绍
管理网络	用户访问和管理UniCloud OS时使用的网络，也是UniCloud OS与其他云业务组件（如Usphere计算节点）通讯的网络。UniCloud OS集群部署环境下需要对管理网络配置虚IP。
集群网络	UniCloud OS服务器集群中各节点互相通讯时使用的网络。UniCloud OS集群部署环境下需要对集群网络配置虚IP。
存储网络	UniCloud OS连接存储设备时使用的网络。



说明

- IP 网段 10.100.0.0/16、10.240.0.0/12 和 172.17.0.1/16 为系统所占用，在进行 UniCloud OS IP 地址规划时需要避开这三个网段。
- 如网络规划地址和以上三个网段冲突，需要在服务器安装完成后修改系统容器所使用的网络，具体方法参考 [4.1 \(14\)](#) 章节。

3.4 安装文件准备

根据安装场景的不同，平台安装盘分为 ISO 安装盘和 U 盘安装盘。当服务器使用 ISO 挂载安装时，请使用 ISO 安装盘；当服务器需要使用 U 盘安装时，需要先利用版本 ISO 文件制作 U 盘启动盘，然后服务器插入 U 盘进行安装。此外，可按需获取 IaaS、PaaS 的安装包文件。

3.4.1 ISO 安装盘（必选）

安装 UniCloud OS 服务器集群节点前，请准备好 UniCloud OS 的 ISO 安装盘。

安装盘的文件名为：UniCloudOS_PLAT-E7201.iso。

在安装前，建议参考版本发布文档校验 ISO 安装盘的 MD5 值是否一致。

3.4.2 U 盘安装盘（可选）

安装 UniCloud OS 服务器集群节点前，请准备好 UniCloud OS 的 U 盘安装盘。U 盘安装盘的制作和安装步骤参考附录 [7.2](#)。

3.4.3 系统组件包（必选）

平台 ISO 安装完成后，需要为后续安装云服务准备系统组件包，包文件名为：

UniCloudOS-harbor-E7201.zip

UniCloudOS-nexus-E7201.zip

UniCloudOS-log-center-E7201.zip。

3.4.4 IaaS 安装包（可选）

用户需联系 UniCloud 技术支持获取相关 IaaS 应用安装包，用于为系统使能 IaaS 配套云资源。

IaaS 的安装包文件为 zip 格式的压缩包，压缩包的文件名为：UniCloudOS_IaaS-E7201.zip。在部署前，建议参考版本发布文档校验压缩包的 MD5 值是否一致。

3.4.5 PaaS 安装包（可选）

PaaS 的安装包文件为 zip 格式的压缩包，文件名为：UniCloudOS_PaaS-E7201.zip。在部署前，建议参考版本发布文档校验压缩包的 MD5 值是否一致。

3.5 NTP 服务器准备

UniCloud OS 缺省以 Master 节点的本地时间作为基准时间。集群里的所有节点通过 NTP 协议向 Master 节点进行时钟校准。

UniCloud OS 支持用户指定 NTP 服务器的 IP 地址。如果用户需要使用指定的 NTP 服务器来提供基准时间，则现场实施人员在安装 Master 节点前需完成以下准备工作：

- 获取 NTP 服务器的 IP 地址。
- 保证 Master 节点的管理网 IP 地址可以和 NTP 服务器 IP 地址之间的双向通信正常。

4 安装 UniCloud OS 服务器

注意


- 在服务器安装 UniCloud OS 时，建议选用 uefi 模式。但某些型号比较旧的服务器对 uefi 支持不够，例如华为 iMana 200 型号服务器，在安装时加载不出图形界面，此时请切换为 legacy 模式，然后进行安装并通过后台配置 hostname 和网络。
- 安装部署开始前，请用户正确设置服务器的系统时间，并将几个服务器时间与现实时间同步。安装部署完成后再修改系统时间会造成部分服务组件异常。
- 安装部署开始前，请用户正确设置服务器的磁盘 RAID 配置，安装时必须使用完成 RAID 配置后的第一块盘作为系统盘。通常为系统盘配置成 1 个 RAID，两块数据盘分别配置 RAID0。
- 工作节点系统盘 RAID 配置可选择 RAID1、RAID5、RAID6，是否配备数据盘请根据业务系统需求判断，云平台不作要求。

4.1 安装节点

(1) 引导安装

- a. 挂载 UniCloud OS 安装盘后启动服务器。
- b. 选择从光驱/USB 引导后，进入 UniCloud OS 安装向导界面，如[图 4-1](#)所示。

图4-1 UniCloud OS 安装向导




- c. 选择“Install CloudOS”选项（缺省选项），按<Enter>键继续。

对于只有一块本地磁盘且磁盘上不存在用户数据的情况，按<Enter>键后直接进入“INSTALLATION SUMMARY”界面；对于有多块本地磁盘或磁盘上存在用户数据的情况，按<Enter>键后会提示并询问多种信息，相关的处理方法请参考[常见问题解答](#)。处理完成后会进入“INSTALLATION SUMMARY”界面。“INSTALLATION SUMMARY”界面包括多个配置项，如[图 4-2](#)所示。其中“SOFTWARE SELECTION”配置项和“NETWORK & HOST NAME”配置项需要具体配置。

 注意

- 安装 iso 时只需要安装系统盘即可，UniCloud OS 会对系统盘进行自动分区，切勿手动更改分区。
- 系统盘必须选择第一块盘（比如 sda），否则会造成操作系统启动失败。
- 在配置过程中请只配置“SOFTWARE SELECTION”和“NETWORK&HOST NAME”两项，请勿配置其他项，否则可能会造成后续部署 UniCloud OS 组件失败。


图4-2 安装汇总界面



(2) 选择节点角色

- a. 单击“SOFTWARE SELECTION”配置项，选择要安装的软件包，如[图 4-3](#)所示。
- b. 选择“UniCloud OS Node”软件包，单击左上角的<Done>按钮完成配置并返回“INSTALLATION SUMMARY”界面。

图4-3 软件选择界面




 说明

- UniCloud OS 安装时不区分角色，只有 H3C Cloud OS Node 一种角色，只在使用时体现控制节点与工作节点。
 - Development Tools: 包含一些编译工具，例如 gcc、kenel-develop 等。此选项默认不勾选，如果有 CloudAI 服务，则必须勾选。
-

(3) Host name 配置

- a. 单击“NETWORK & HOST NAME”配置项，弹出配置网络与主机名窗口，如[图 4-4](#)所示。

图4-4 网络与主机名



b. 在 Host name 文本框中配置服务器的主机名。



说明

集群模式下各控制节点的主机名不能相同，主机名应由小写字母或数字组成，必须以小写字母开头，可以包含括号中的英文符号 (-)，且不能使用“controller、masters、worker、master、new_nodes、etcd、nodes、new_masters”关键字。若修改主机名，请在修改后单击<Apply>按钮。修改后可在右侧的“Current host name”栏中查看目前的主机名。

(4) 配置管理网卡


a. 选择管理网连接的网卡，单击<Configure>按钮弹出网卡配置窗口，如图 4-5 所示。



注意


这里的 Connection name 不建议更改，要求必须以 e 开头。

图4-5 网卡配置



- b. 选择“General”选项卡，选中“Automatically connect to this network when it is available”选项，如图4-6所示。

图4-6 网卡配置



- c. 选择“IPv4 Settings”选项卡，在“Method”下拉菜单中选择“Manual”选项，单击<Add>按钮，配置 IPv4 地址、掩码、网关，并选中“Require IPv4 addressing for this connection to complete”选项，单击<Save>按钮保存，如图 4-7 所示。



说明

网卡必须配置网关，否则会导致集群部署失败。

图4-7 网卡配置

Editing eth0

Connection name: eth0

General Ethernet 802.1X Security DCB Proxy **IPv4 Settings** IPv6 Settings

Method: Manual

Addresses

Address	Netmask	Gateway
--		

Add

Delete

DNS servers:

Search domains:

DHCP client ID:

Require IPv4 addressing for this connection to complete

Routes...


Cancel Save

(5) 配置存储网卡（可选）


UniCloud OS 支持存储业务网与管理网复用，如果存储业务网与管理网不复用，用户规划了独立的存储网络，则需要服务器加装存储网卡并进行相应网络配置，配置过程请参考上面管理网卡配置过程。

- (6) 单击左上角的<Done>按钮完成网络配置，如图 4-8 所示。

图4-8 网卡配置完成




 说明

- 目前仅 IPv4 地址的配置有效，暂不支持 IPv6 地址。
 - 配置 IP 地址时，可能会出现不能 SAVE（保存）配置的情况，请删除当前配置后再重新配置。
 - 网络配置完成后，请将网络连接配置为 ON 状态（）。
-

(7) 安装过程


- a. “SOFTWARE SELECTION”配置项、“NETWORK&HOST NAME”配置项配置完成后，界面如[图 4-9](#)所示，单击<Begin Installation>按钮开始安装。

图4-9 配置完成



b. 安装过程如图 4-10 所示。

图4-10 安装过程



c. 安装完成，系统自动重启。重启完成后的界面如图 4-11 所示。

图4-11 重启完成

```
#####  
# Welcome to the UniCloud server #  
#####  
Server is running on Linux platform  
  
Deployer UI is available on:  
http://172.16.54.172:9091  
  
node-f83073 login: _
```

 说明

- 操作系统的缺省用户名和密码为：root / Passw0rd@_。
 - 平台部署完成前不得修改密码。
-

(8) 修改容器网络（可选）

- 系统默认占用了三个网段作为平台集群内部使用地址，分别为：10.240.0.0/12（缺省容器网段）、10.100.0.0/16（缺省 K8S 服务网段）、172.17.0.0/16（缺省 docker 网桥网段），若用户已有的网络与这三个地址段冲突，可参考本步骤修改系统容器网络。

修改容器网段和 K8S 服务网段举例说明：

对系统所使用的 Service Cluster IP 网段 10.100.0.0/16 进行修改，修改为 10.101.0.0/16。

- a. 在所有节点上修改文件：/opt/openshift/openshift-ansible/inventory/hosts.cloudos.tmpl。
- b. 搜索并修改 openshift_portal_net=10.100.0.0/16 为 openshift_portal_net=10.101.0.0/16。
- c. 修改完成后保存退出。

图4-12 修改容器网络

```
1.
gistry.cluster.local:9999 --log-opt max-size=16m --log-opt max-file=
openshift_clock_enabled=false
openshift_portal_net=10.100.0.0/16 修改前
osm_cluster_network_cidr=10.240.0.0/12
os_sdn_network_plugin_name='redhat/openshift-ovs-networkpolicy'
openshift_enable_docker_excluder=False

2.
gistry.cluster.local:9999 --log-opt max-size=16m --log-opt max-file=
openshift_clock_enabled=false
openshift_portal_net=10.101.0.0/16 修改后
osm_cluster_network_cidr=10.240.0.0/12
os_sdn_network_plugin_name='redhat/openshift-ovs-networkpolicy'
openshift_enable_docker_excluder=False
```

 说明

修改系统 pod 使用的 10.240.0.0/12 网段操作与 `openshift_portal_net` 修改操作类似，在 `hosts.cloudos.tmpl` 文件中修改 `osm_cluster_network_cidr` 参数。

修改 docker 网桥网段举例说明：

- a. 登录每个控制节点后台，分别执行如下命令：

```
sed -i 's/^openshift_docker_options="/openshift_docker_options="--bip
192.168.1.1\24 /g' /opt/openshift/openshift-ansible/inventory/hosts.cloudos.tmpl
```

 说明

- 根据现场网络规划和具体情况，指定 `bip` 后面的 `cidr`（这里是 192.168.1.1/24），避开网络地址冲突。注意，`cidr` 地址中“/”前有转义字符“\”。
 - 上述命令仅需在各控制节点分别执行一次即可，不可多次执行。
-

- b. 部署完成后，在节点上执行命令，确认 `docker0` 的 IP 地址符合预期。

```
ansible all -m shell -a "ip addr show dev docker0"
```

图4-13 确认 IP

```
[root@infracluster1-xh ~]# ansible all -m shell -a "ip addr show dev docker0"
infracluster1-xh | SUCCESS | rc=0 >>
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:72:83:d0:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever

infracluster2-xh | SUCCESS | rc=0 >>
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:1a:a8:68:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever

infra-clusetr3 | SUCCESS | rc=0 >>
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:ce:ad:a4:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

(9) 配置双网卡绑定（可选）

请参考 [7.1](#) 完成控制节点的网卡绑定配置。

(10) 检查 NetworkManager 服务状态

系统安装完成后，需要确保 NetworkManager 服务正常运行，否则会导致 UniCloud OS 集群部署失败。检查方法如下：

- 执行命令 `systemctl status NetworkManager`，如果状态不是正常运行，则执行命令 `systemctl enable NetworkManager` 和 `systemctl start NetworkManager`，启用 NetworkManager 服务并使其正常运行。

图4-14 执行命令启用 NetworkManager 服务

```
[root@osnode192 ~]# systemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-07-28 10:45:26 CST; 1 weeks 0 days ago
     Docs: man:NetworkManager(8)
    Main PID: 23575 (NetworkManager)
   Memory: 11.1M
   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
           └─23575 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

Aug 04 10:30:10 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596508210.1646] device (veth38ada7bb): enslaved to non-master-type device ovs-system; ignoring
Aug 04 12:00:08 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596513608.8719] device (veth277def63): carrier: link connected
Aug 04 12:00:08 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596513608.8732] manager: (veth277def63): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/257)
Aug 04 12:00:09 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596513609.0618] device (veth277def63): enslaved to non-master-type device ovs-system; ignoring
Aug 04 13:00:03 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596517203.2466] device (veth1f980574): carrier: link connected
Aug 04 13:00:03 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596517203.2471] manager: (veth1f980574): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/258)
Aug 04 13:00:03 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596517203.4645] device (veth1f980574): enslaved to non-master-type device ovs-system; ignoring
Aug 04 14:30:02 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596522602.4830] manager: (veth1aa73d2): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/259)
Aug 04 14:30:02 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596522602.4848] device (veth1aa73d2): carrier: link connected
Aug 04 14:30:02 osnode192 NetworkManager[23575]: <info> [1596522602.6691] device (veth1aa73d2): enslaved to non-master-type device ovs-system; ignoring
```

(11) 重复本章节的步骤(1)至步骤(9)安装其他节点。

4.2 对接共享存储

部署云服务和系统组件时，用户需要为 harbor、nexus 等组件配置共享存储。在完成平台的集群部署之后，部署云服务和系统组件之前，需要先进行相关类型存储的对接。

4.2.1 对接 ONEStor RBD 存储

1. 简介

块存储简称 RBD (RADOS Block Device)，是一种有序的字节序块，也是 ONEStor 提供的一种为常用的存储方式。UniCloud OS 通过支持 ONEStor RBD，为容器提供了基于块存储的存储解决方案。



在使用 ONEStor RBD 之前，需要在 UniCloud OS 节点上手动执行脚本进行对接 ONEStor RBD 存储相关配置。

2. 配置要求

配套软件

ONEStor 版本: ONEStor-E3115P01




- 本版本默认支持对接 ONEStor E3115P01 版本。
 - 若需要对接其他 ONEStor 版本，请先联系 ONEStor 部门获取对应版本的 ONEStor rbd-client 并进行替换。
-

组网拓扑/示意图

ONEStor 侧提供基于 RBD 的存储服务，UniCloud OS 通过 ONEStor client 将 RBD 挂载到容器，为容器提供永久性存储。

图4-15 逻辑拓扑图





注意

在实际环境中，需要保证两个网络互通：UniCloud OS 集群的管理网和 ONEStor 集群管理网互通；UniCloud OS 集群的存储网和 ONEStor 的存储前端网互通。

3. 在 UniCloud OS 服务器配置 ONEStor 集群文件

部署 UniCloud OS 平台组件前配置

登录 UniCloud OS 集群主节点后台，进行如下操作步骤。

(1) 设置 ONEStor 服务端信息

- a. 修改/opt/onestor-config/get-onestor-info.sh 脚本变量：ONEStor 服务端监视器 IP 地址，用于登录 ONEStor 后台的用户名、密码。

```
onestor_ip=10.125.41.234
onestor_username=root
onestor_password=Admin@123stor
```

- b. 修改 onestor 存储系统配置文件位置。文件在 ONEStor 存储系统中一般默认存放在以下路径，请在 ONEStor 服务器上确认是否存在。

```
onestor_keyring=/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring //ceph.client.admin.keyring
文件绝对路径
onestor_conf= /etc/ceph/ceph.conf //ceph.conf 文件绝对路径
```

(2) 配置 UniCloud OS 主机文件。

主机文件路径：/opt/onestor-config/inventory/inventory.yml

配置模板如下：

```
all:
  hosts:
    node145: #UniCloud OS 主机名，必须设置成和实际主机名称一致
      ansible_host: 10.125.30.145 #IP 地址 access_ip 和 ip 三者保持一致
      access_ip: 10.125.30.145
      ip: 10.125.30.145
      ansible_ssh_user: root #UniCloud OS 主机用户名
      ansible_ssh_pass: Passw0rd@_ #UniCloud OS 主机密码
    node146:
      ansible_host: 10.125.30.146
      access_ip: 10.125.30.146
      ip: 10.125.30.146
      ansible_ssh_user: root
      ansible_ssh_pass: Passw0rd@_
    node147:
      ansible_host: 10.125.30.147
      access_ip: 10.125.30.147
      ip: 10.125.30.147
      ansible_ssh_user: root
      ansible_ssh_pass: Passw0rd@_

  children:
    onestor:
      hosts:
        node145: #主机名称，注意后面一定要冒号
```

```
node146:
node147:
```

(3) 运行脚本 `start.sh`。

- a. 进入 `/opt/onestor-config/` 目录后，先执行如下命令，`node145` 替换为实际环境的主节点名称。

```
ansible node145 -i ./inventory/inventory.yml -m ping -vvv
```

- b. 再执行 `start.sh` 脚本，命令为：`sh start.sh`。



注意

如果执行 `start.sh` 脚本的时候出现：`TASK[Gathering Facts]`，且一直卡顿，是因为 `ansible` 搜集各节点基础数据的过程比较慢，特别是节点多的时候。

可以在脚本 `/opt/onestor-config/config-ceph.yml` 中添加如下配置，解决卡顿问题。

- 以下为脚本已有配置，不用调整。

```
- hosts: onestor
```

```
roles:
```

```
- { role: onestor-config }
```

- 以下为需要增加的部分，表示取消搜集各操控节点信息。

```
- hosts: localhost
```

```
gather_facts: false
```

(4) 确认配置成功。

在 OS 某节点 `/etc/ceph` 目录下查看，如果出现以下文件，则说明安装成功。

```
ceph.client.admin.keyring
ceph.conf
```

部署 UniCloud OS 平台组件后新增节点配置

本节可以在部署完成后进行。在部署 UniCloud OS 平台组件完成后，新增节点如果需要对接 ONESstor RBD 存储，则登录 UniCloud OS 集群主节点后台，按照如下操作步骤，配置新增节点对接 ONESstor RBD 存储。

- (1) 请确保 OS 各个节点密码相同，缺省后台 `root` 密码均为 `Passw0rd@_`，如果没修改过 `root` 密码，可忽略此步骤。如果各节点密码不一致，则需在文件 `/opt/onestor-config/gen_host.sh` 修改 OS 节点密码，如下：

```
os_node_password=Passw0rd@_
```

- (2) 修改 `/opt/onestor-config/add-node.sh` 脚本：替换 `/opt/onestor-config/add-node.sh` 脚本中的 “`--limit node1,node2`” 字段。“`node1,node2`” 为主机名，可以一次性添加多个主机，用英文逗号隔开。

例如：新增加节点的主机名为 `worker1`，则修改为 “`--limit worker1`”

- (3) 进入 `/opt/onestor-config/` 目录，执行如下命令，`worker1` 需替换为新增节点的主机名。

```
ansible worker1 -i ./inventory/inventory.yml -m ping -vvv
```

- (4) 运行脚本：`sh add-node.sh`。注意，执行的时候需先进入 `/opt/onestor-config` 目录。

如果执行脚本卡在如下地方，可 `Ctrl + C` 先终止脚本执行，再执行一遍第 (3) 步的命令，然后再运行此脚本即可。

图4-16 执行脚本

```
root@es102h10snode1_onesstor-config# sh add-node.sh
get onesstor info*****
get onesstor info*****
gen host file*****
gen host file*****
run ansible playbook*****
ansible-playbook 2.8.3
config file = /opt/onesstor-config/ansible.cfg
configured module search path = [u'/opt/onesstor-config/library']
ansible python module location = /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible
executable location = /bin/ansible-playbook
python version = 2.7.5 (default, Jun 29 2019, 20:27:34) [GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)]
Using /opt/onesstor-config/ansible.cfg as config file
setting up inventory plugins
parsed /opt/onesstor-config/inventory/inventory.yml inventory source with yaml plugin
loading callback plugin debug of type stdout, v2.0 from /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible/plugins/callback/debug.py
loading callback plugin profile_tasks of type aggregate, v2.0 from /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible/plugins/callback/profile_tasks.py
PLAYBOOK: config_ceph.yml *****
PLAY [onesstor] *****
TASK [Gathering Facts] *****
Saturday 04 July 2020  14:10:37 +0800 (0:00:00.084)  0:00:00.084 *****
Using module file /usr/lib/python2.7/site-packages/ansible/modules/system/setup.py
172.16.208.14> ESTABLISH SSH CONNECTION FOR USER: root
172.16.208.14> SSH EXEC: ssh -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=30m -o ConnectionAttempts=100 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -o User=root -o ConnectTimeout=10 -o ControlPath=/root/.ansible/cp/ffaf7abd72 172.16.208.14 /bin/sh -c '***//usr/bin/python 66 sleep 0***'
```

(5) 确认配置成功。

在 OS 新增节点/etc/ceph 目录下查看，如果出现以下文件，则说明配置成功。


```
ceph.client.admin.keyring
ceph.conf
```

(6) 后续新增节点需重复步骤(1)到步骤(5)完成配置。

4. 在 ONESstor 平台创建存储卷

登录 ONESstor 管理平台，在左导航树单击[块存储/卷管理]，创建平台和各云服务需要的共享存储卷。存储卷名称即为添加 ceph 共享存储时需要用到的 image 名称。创建存储卷的具体步骤请参考 ONESstor 用户手册。

图4-17 ONESstor 创建存储卷



4.2.2 对接 iSCSI 存储

1. iSCSI 存储配置



注意

- 以下配置需要在部署 UniCloud OS 之后进行。
- 需将每个控制节点的服务器与存储进行关联。
- 多路径配置时，存储侧需开启 ALUA 模式。
- iSCSI 单路径和多路径的配置操作步骤相同，均可按以下步骤进行配置。

UniCloud OS 的后台操作系统为 CentOS 7.6，现场实施人员可使用 Linux 的 multipath 或存储设备配套的方案配置存储多路径。本文仅对使用 multipath 配置存储的方法进行介绍。

(1) 登录所有控制节点，查看 multipath 服务状态。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# systemctl status multipathd.service
● multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-07-23 10:21:21 CST; 14s ago
     Process: 11979 ExecStart=/sbin/multipathd (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 11976 ExecStartPre=/sbin/multipath -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 11971 ExecStartPre=/sbin/modprobe dm-multipath (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 11982 (multipathd)
     Memory: 4.0M
     CGroup: /system.slice/multipathd.service
            └─11982 /sbin/multipathd
```

```
Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 systemd[1]: Starting Device-Mapper Multipath Device Controller...
```

```
Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 systemd[1]: Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
```

```
Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 multipathd[11982]: path checkers start up
```

```
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

如果未启动，则用以下命令启动 multipath 服务：`systemctl start multipathd.service`

(2) 使用 `cat` 命令查看 multipath 配置文件，默认为如下内容：

```
[root@cloudos5-9926 ~]# cat /etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names "yes"
    path_checker "tur"
    prio "const"
    path_grouping_policy "group_by_prio"
    no_path_retry 25
    max_fds "max"
    failback "immediate"
}
blacklist {
```

```
        wwid ".*"
    }
    blacklist_exceptions {
        property "(ID SCSI|ID WWN)"
    }
}
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

 说明

`multipath.conf` 配置文件的修改方法请务必咨询相关存储设备厂商，不同厂商的配置项取值存在较大差异，该文件可在一个节点上配置好后拷贝到其他节点对应位置，避免输入错误。

- (3) 登录每个控制节点的操作系统，使用以下命令查看各服务器的 `InitiatorName`（等号后面部分）并记录。用户也可以根据需要修改 `initiatorname.iscsi`，修改完成后需要重启 `iscsid.service` 才能生效。

```
[root@h3cloud01 ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:84881052e83e
```

- (4) 在存储设备上划分存储卷，并配置服务器与存储卷的映射关系。具体的配置方法请参看存储设备的使用文档，配置时会用到服务器的 `InitiatorName`。

- (5) 存储卷映射及发现。

```
[root@cloudos5-9925 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.100.1.235
172.100.1.235:3260,12
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235
[root@cloudos5-9925 ~]# iscsiadm -m node -l
Logging in to [iface: default, target:
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235, portal:
172.100.1.235,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target:
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235, portal:
172.100.1.235,3260] successful.
[root@cloudos5-9925 ~]#
```

```
[root@cloudos5-9925 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.99.1.235
172.99.1.235:3260,2
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235
[root@cloudos5-9925 ~]# iscsiadm -m node -l
Logging in to [iface: default, target:
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235, portal:
172.99.1.235,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target:
iqn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235, portal:
172.99.1.235,3260] successful.
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

- (6) 查看存储连接状态，可见每个卷对应一条或多条 IP 路径及对应的 LUN 号、盘符等信息。

图4-18 查看存储连接状态

```
[root@cloudos5-9926 ~]# ll /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 17:14 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-1 -> ../../sdj
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-10 -> ../../sdx
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-11 -> ../../sdz
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-12 -> ../../sdab
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 17:14 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-2 -> ../../sdk
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 18:42 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-3 -> ../../sdl
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 17:14 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-4 -> ../../sdm
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 17:14 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-5 -> ../../sdn
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-6 -> ../../sdp
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-7 -> ../../sdr
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 20:03 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-8 -> ../../sdt
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.100.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::1020001:172.100.1.235-lun-9 -> ../../sdv
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 12:33 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-1 -> ../../sde
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-10 -> ../../sdy
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 24 10:39 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-12 -> ../../sdaa
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 18:41 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-2 -> ../../sdf
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 12:33 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-3 -> ../../sdg
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 12:33 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-4 -> ../../sdh
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 12:33 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-5 -> ../../sdi
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-6 -> ../../sdo
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-7 -> ../../sds
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 20:03 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-8 -> ../../sdu
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 24 10:39 ip-172.99.1.235:3260-iscsi-1qn.2006-08.com.huawei:oceanstor:2100c0bfc0a8d488::20001:172.99.1.235-lun-9 -> ../../sdv
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:09 pci-0000:00:14:0-usb-0:5:1:0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sdd4
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:09 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:09 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:09 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:0:0-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:09 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:0:0-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:09 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:0:0-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 11:56 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:1:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 23 11:56 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:1:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 23 11:56 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:2:0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 23 11:56 pci-0000:01:00:0-scsi-0:0:2:0-part1 -> ../../sdc1
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

(7) 通过盘符查询存储卷的 WWID。

图4-19 查询存储卷 WWID

```
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdj
36c0bfc0100a8d4888e0b141a00000015
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdx
36c0bfc0100a8d4880d627cf700000074
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdz
36c0bfc0100a8d4880d62923300000075
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

(8) 在所有控制节点上编辑 multipath.conf 文件，将需要启用多路径的卷 WWID 填写到白名单列表 (blacklist_exceptions) 中，如下所示。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# cat /etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names "yes"
    path_checker "tur"
    prio "const"
    path_grouping_policy "group_by_prio"
    no_path_retry 25
    max_fds "max"
    failback "immediate"
}
blacklist {
    wwid ".*"
}
blacklist_exceptions {
    property "(ID_SCSI|ID_WWN)"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b141a00000015"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b331500000017"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b4e3900000060"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b64e30000006a"
    wwid "36c0bfc0100a8d4880d627cf700000074"
```



```
wwid "36c0bfc0100a8d4880d62923300000075"  
}[root@cloudos5-9926 ~]#
```

- (9) 重启多路径服务。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# systemctl restart multipathd.service
```

- (10) 查看 multipath 信息。

```
[root@h3cloud01 ~]# multipath -ll  
mpathe (360003ff44dc75adcbe7175fce8bece20) dm-6 MSFT ,Virtual HD  
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw  
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active  
  |- 3:0:0:0 sdct 8:0 active ready running  
  `-- 17:0:0:0 sdcw 8:220 active ready running  
mpathd (360003ff44dc75adcaf5a6d7b5389d9d9) dm-2 MSFT ,Virtual HD  
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw  
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active  
  |- 18:0:0:0 sdh 8:236 active ready running  
  `-- 4:0:0:0 sdp 8:16 active ready running  
<省略部分输出>
```

- (11) 存储卷格式化（可选）。

在确定存储卷的 multipath 管理的存储卷名称后，可通过相关命令对存储卷进行格式化操作。格式化操作只需要在一个节点上进行。



说明

新开局场景下 iSCSI 存储设备需要选择格式化操作，且文件系统格式选择为 ext4。操作方法请参考 [10.3 存储卷格式化操作方法](#) 中多路径场景（10.3.2）。

- (12) 所有节点配置完成后可进行安装部署操作。

4.2.3 对接 FC 存储

当前 UniCloud OS 版本在使用 FC 存储单路径和多路径场景时，都需要用到 multipath 服务。



注意

使用 FC 多路径时，存储侧需开启 ALUA 模式。

UniCloud OS 的后台操作系统为 CentOS 7.6，现场实施人员可使用 Linux 的 multipath 或存储设备配套的多路径方案配置存储多路径。本章节仅对使用 multipath 配置存储多路径的方法进行介绍。

1. 存储单路径配置



注意

本章节适用于部署环境只提供一条路径的场景。作为 multipath 多路径的一种特例，配置 FC 存储单路径仍需使用 multipath，执行如下步骤。

- (1) 登录 Master 节点和 Cluster 操作系统，执行存储卷挂载操作后使用以下命令配置 Linux 内核加载 multipath 模块。

```
[root@h3cloud01 ~]# modprobe dm_multipath
[root@h3cloud01 ~]# modprobe dm-round-robin
```

- (2) 用以下命令启动 multipath 服务。

```
[root@h3cloud01 ~]# systemctl start multipathd.service
```

- (3) 存储卷映射。

登录每个控制节点的操作系统，使用以下命令查看各服务器 Online 状态的 FC 接口及其 WWN 并记录，其中 X 会根据存储网卡的规格有所不同。0x 后面的是 WWN，即 WWN 是 10000090fa40a551。

```
[root@h3cloud01 ~]# cat /sys/class/fc_host/hostX/port_state
Online
[root@h3cloud01 ~]# cat /sys/class/fc_host/hostX/port_name
0x10000090fa40a551
```

在存储设备上划分存储卷，并配置服务器与存储卷的映射关系。具体的配置方法请参看存储设备的使用文档，配置时会用到服务器 FC 接口的 WWN。

- (4) 存储卷发现。


登录每个控制节点的操作系统，使用以下命令发现各存储卷。其中 X 会根据存储网卡的规格有所不同。

```
[root@h3cloud01 ~]# echo "1" > /sys/class/fc_host/hostX/issue_lip
```

- (5) 使用以下命令查看 FC 存储卷的设备号。

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

图4-20 查看设备号



```
pci-0000:08:00.0-fc-0x20110002ac013071-lun-0 -> ../../sdf
pci-0000:08:00.0-fc-0x20110002ac013071-lun-1 -> ../../sdg
pci-0000:08:00.0-fc-0x21120002ac013071-lun-0 -> ../../sdb
pci-0000:08:00.0-fc-0x21120002ac013071-lun-1 -> ../../sde
pci-0000:08:00.1-fc-0x20110002ac013071-lun-0 -> ../../sdh
pci-0000:08:00.1-fc-0x20110002ac013071-lun-1 -> ../../sdi
pci-0000:08:00.1-fc-0x21120002ac013071-lun-0 -> ../../sdc
pci-0000:08:00.1-fc-0x21120002ac013071-lun-1 -> ../../sdd
```



需要特别注意的是，不同节点上获取到的设备号可能不同，但此处的 fc-0x[WWN]-lun-[x] 中 WWN 与 x 在每个节点上一定是相同的且匹配的。

- (6) 使用以下命令通过设备号获取存储卷的 WWID，并记录。

```
/lib/udev/scsi_id -g -u /dev/[设备号]
```


图4-21 获取 WWID

```
[root@fcnode31 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdf
360002ac0000000000000047b00013071
[root@fcnode31 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdg
360002ac000000000000004d000013071
```

- (7) 将 WWID 和别名写入 `wwids` 文件，请按照如下格式写入。

图4-22 写入 `wwids` 文件

```
[root@fcnode31 ~]# cat /etc/multipath/wwids
# Multipath wwids, Version : 1.0
# NOTE: This file is automatically maintained by multipath and multipathd
# You should not need to edit this file in normal circumstances.
#
# Valid WWIDs:
/360002ac0000000000000047b00013071/
/360002ac000000000000004d000013071/
```

- (8) 将 WWID 和别名写入 `bindings` 文件。

图4-23 写入 `bindings` 文件

```
[root@fcnode31 ~]# cat /etc/multipath/bindings
# Multipath bindings, Version : 1.0
# NOTE: this file is automatically maintained by the multipath program.
# You should not need to edit this file in normal circumstances.
#
# Format:
# alias wwid
#
mpatha 360002ac0000000000000047b00013071
mpathb 360002ac000000000000004d000013071
```

- (9) 在所有控制节点上编辑 `multipath.conf` 文件，将需要启用多路径的卷 WWID 填写到指定位置。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
    wwid ".*"
}
blacklist_exceptions {
property "(ID_SCSI|ID_WWN)"
wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b141a00000015"
wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b331500000017"
wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b4e3900000060"
wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b64e30000006a"
wwid "36c0bfc0100a8d4880d627cf700000074"
wwid "36c0bfc0100a8d4880d62923300000075"
```

```

}
defaults {
    user_friendly_names "yes"
path_checker "tur"
    prio "const"
    path_grouping_policy "group_by_prio"
    no_path_retry 25
    max_fds "max"
    failback "immediate"
}
[root@cloudos5-9926 ~]#

```

(10) 重启多路径服务。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# systemctl restart multipathd.service
```

(11) 使用以下命令刷新 multipath 卷的相关信息。

图4-24 执行 multipath -r

```

[root@fcnode31 ~]# multipath -r
reload: harbor (360002ac00000000000000047b00013071) undef 3PARdata,VV
size=10G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=undef
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
  |- 3:0:0:0 sdb 8:16 active ready running
  |- 3:0:1:0 sdf 8:80 active ready running
  |- 4:0:0:0 sdc 8:32 active ready running
  `-- 4:0:1:0 sdh 8:112 active ready running
reload: sysapp (360002ac0000000000000004d000013071) undef 3PARdata,VV
size=80G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=undef
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
  |- 3:0:0:1 sde 8:64 active ready running
  |- 3:0:1:1 sdg 8:96 active ready running
  |- 4:0:0:1 sdd 8:48 active ready running
  `-- 4:0:1:1 sdi 8:128 active ready running

```

(12) 查看存储卷的多路径名称（自动分配）、盘符并找到盘符对应的 lun 号，再和存储侧的卷 lun 号比对，这样就可以找到存储卷对应的多路径名称，从而在部署时根据卷的用途进行选择。比如，下面查到第一个卷的多路径名称是 mpathe，对应的路径有两条，盘符分别 sda。

```

[root@h3cloud01 ~]# multipath -ll
mpathe (360003ff44dc75adcbe7175fce8bece20) dm-6 MSFT ,Virtual HD
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
  |- 3:0:0:0 sda 8:0 active ready running
mpathd (360003ff44dc75adcaf5a6d7b5389d9d9) dm-2 MSFT ,Virtual HD
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
  |- 18:0:0:0 sdb 8:236 active ready running
<省略部分输出>

```

再通过 `ll /dev/disk/by-path | grep sda` 命令找到其 lun 号，lun 号为 0。即 `mpathe` 对应的存储卷为 `lun-0`。然后在存储侧创建的卷里找到 `lun-0` 的卷，下面的部署步骤里就根据找到的对应关系选择存储卷的多路径名称。

(13) 存储卷格式化（可选）。

在确定存储卷的多路径名称后，可通过如下命令对存储卷进行格式化操作。格式化操作只需要在一个节点上进行。



新开局场景下 FC 存储设备需要选择格式化操作，且文件系统格式选择为 `ext4`。操作方法请参考 [10.3 存储卷格式化操作方法](#) 中单路径场景（10.3.1）。

(14) 所有节点配置完成后可进行安装部署操作。

2. 存储多路径配置

(1) 登录 Master 节点和 Cluster 操作系统，执行存储卷挂载操作后使用以下命令配置 Linux 内核加载 `multipath` 模块。

```
[root@h3cloud01 ~]# modprobe dm_multipath
[root@h3cloud01 ~]# modprobe dm-round-robin
```

(2) 使用 `vi` 命令编辑 `multipath` 配置文件，为如下内容。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
    wwid ".*"
}
blacklist_exceptions {
    property "(ID SCSI|ID WWN)"
}
defaults {
    user_friendly_names "yes"
    path_checker "tur"
    prio "const"
    path_grouping_policy "group_by_prio"
    no_path_retry 25
    max_fds "max"
    failback "immediate"
}
[root@cloudos5-9926 ~]#
```

(3) 用以下命令启动 `multipath` 服务。

```
[root@h3cloud01 ~]# systemctl start multipathd.service
```

(4) 查看多路径服务状态。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# systemctl status multipathd.service
● multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-07-23 10:21:21 CST; 14s ago
   Process: 11979 ExecStart=/sbin/multipathd (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```

Process: 11976 ExecStartPre=/sbin/multipath -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 11971 ExecStartPre=/sbin/modprobe dm-multipath (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 11982 (multipathd)
Memory: 4.0M
CGroup: /system.slice/multipathd.service
└─11982 /sbin/multipathd

Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 systemd[1]: Starting Device-Mapper Multipath Device
Controller...
Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 systemd[1]: Started Device-Mapper Multipath Device
Controller.
Jul 23 10:21:21 cloudos5-9926 multipathd[11982]: path checkers start up
[root@cloudos5-9926 ~]#

```



说明

multipath.conf 配置文件的修改方法请务必咨询相关存储设备厂商，不同厂商的配置项取值存在较大差异，该文件可在一个节点上配置好后拷贝到其他节点对应位置，避免输入错误。

(5) 存储卷映射。

登录每个控制节点的操作系统，使用以下命令查看各服务器 **Online** 状态的 **FC** 接口及其 **WWN** 并记录，其中 **X** 会根据存储网卡的规格有所不同。**0x** 后面的是 **WWN**，即 **WWN** 是 **10000090fa40a551**。

```

[root@h3cloud01 ~]# cat /sys/class/fc_host/hostX/port_state
Online
[root@h3cloud01 ~]# cat /sys/class/fc_host/hostX/port_name
0x10000090fa40a551

```

在存储设备上划分存储卷，并配置服务器与存储卷的映射关系。具体的配置方法请参看存储设备的使用文档，配置时会用到服务器 **FC** 接口的 **WWN**。

(6) 存储卷发现。

登录每个控制节点的操作系统，使用以下命令发现各存储卷。其中 **X** 会根据存储网卡的规格有所不同。如果服务器的 **HBA** 卡有多个端口连接了存储，即有多个 **host** 处于 **Online** 状态，那么这里需要对每个 **host** 执行相同的 **echo** 命令。

```

[root@h3cloud01 ~]# echo "1" > /sys/class/fc_host/hostX/issue_lip

```

(7) 查看存储连接状态，可见多条 **FC** 路径发现的卷及对应的 **LUN** 号、盘符等信息。

执行如下命令查看。

```

[root@h3cloud01 ~]# ll /dev/disk/by-path

```

如下截图仅供参考。

图4-25 查看存储连接状态

```
[root@localhost ~]# ll /dev/disk/by-path
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:50 pci-0000:02:00.0-scsi-0:1:0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:02:00.0-scsi-0:1:0:0-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:02:00.0-scsi-0:1:0:0-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:02:00.0-scsi-0:1:0:0-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:02:00.0-scsi-0:1:0:0-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:59 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-0 -> ../../sdct
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-13 -> ../../sdaa
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-14 -> ../../sdab
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-15 -> ../../sdac
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:57 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-16 -> ../../sdad
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-17 -> ../../sdae
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-18 -> ../../sdaf
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-19 -> ../../sdag
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-20 -> ../../sdah
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-21 -> ../../sdai
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-22 -> ../../sdaj
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-23 -> ../../sdak
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20110002ac01301e-lun-6 -> ../../sdz
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:59 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-0 -> ../../sdcw
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-13 -> ../../sdam
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-14 -> ../../sdan
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-15 -> ../../sdao
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:57 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-16 -> ../../sdap
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-17 -> ../../sdaq
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-18 -> ../../sdar
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-19 -> ../../sdas
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-20 -> ../../sdat
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-21 -> ../../sdau
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-22 -> ../../sdav
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-23 -> ../../sdaw
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x20120002ac01301e-lun-6 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:59 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-0 -> ../../sdcl
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-13 -> ../../sdo
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-14 -> ../../sdp
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-15 -> ../../sdq
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 27 13:57 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-16 -> ../../sdr
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-17 -> ../../sds
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-18 -> ../../sdt
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-19 -> ../../sdu
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-20 -> ../../sdv
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-21 -> ../../sdw
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-22 -> ../../sdx
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-23 -> ../../sdy
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21110002ac01301e-lun-6 -> ../../sdn
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 27 13:59 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-0 -> ../../sdcv
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 15:50 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-13 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-14 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-15 -> ../../sde
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 27 13:57 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-16 -> ../../sdf
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-17 -> ../../sdg
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-18 -> ../../sdh
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-19 -> ../../sdi
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-20 -> ../../sdj
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-21 -> ../../sdk
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-22 -> ../../sdl
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jul 22 16:10 pci-0000:0a:00.0-fc-0x21120002ac01301e-lun-23 -> ../../sdm
```

- (8) 通过盘符信息，查询存储卷的 WWID。

图4-26 查询存储卷的 WWID

```
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdj
36c0bfc0100a8d4888e0b141a00000015
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdx
36c0bfc0100a8d4880d627cf700000074
[root@cloudos5-9926 ~]# /lib/udev/scsi_id -g -u /dev/sdz
36c0bfc0100a8d4880d62923300000075
[root@cloudos5-9926 ~]# █
```

- (9) 在所有控制节点上编辑 multipath.conf 文件，将需要启用多路径的卷 WWID 填写到指定位置。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
```

```

        wwid ".*"
    }
    blacklist_exceptions {
    property "(ID_SCSI|ID_WWN)"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b141a00000015"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b331500000017"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b4e3900000060"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888e0b64e30000006a"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888d627cf700000074"
    wwid "36c0bfc0100a8d4888d62923300000075"
    }
    defaults {
        user_friendly_names "yes"
    path_checker "tur"
        prio "const"
        path_grouping_policy "group_by_prio"
        no_path_retry 25
        max_fds "max"
        failback "immediate"
    }
}
[root@cloudos5-9926 ~]#

```

(10) 重启多路径服务。

```
[root@cloudos5-9926 ~]# systemctl restart multipathd.service
```

(11) 查看多路径生效情况: 查看存储卷的多路径名称(自动分配)、盘符并找到盘符对应的 lun 号, 再和存储侧的卷 lun 号比对, 这样就可以找到存储卷对应的多路径名称, 从而在部署时根据卷的用途进行选择。

比如, 下面查到第一个卷的多路径名称是 **mpathe**, 对应的路径有两条, 盘符分别是 **sdct** 和 **sdcw**。

```

[root@h3cloud01 ~]# multipath -ll
mpathe (360003ff44dc75adcbe7175fce8bece20) dm-6 MSFT      ,Virtual HD
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
  |- 3:0:0:0 sdct 8:0 active ready running
  `-- 17:0:0:0 sdcw 8:220 active ready running
mpathd (360003ff44dc75adcaf5a6d7b5389d9d9) dm-2 MSFT      ,Virtual HD
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
  |- 18:0:0:0 sdh 8:236 active ready running
  `-- 4:0:0:0 sdp 8:16 active ready running
<省略部分输出>

```

再通过 `ll /dev/disk/by-path | grep sdct` 命令找到其 lun 号, lun 号为 0。即 **mpathe** 对应的存储卷为 **lun-0**。然后在存储侧创建的卷里找到 **lun-0** 的卷, 下面的部署步骤里就根据找到的对应关系选择存储卷的多路径名称。

(12) 存储卷格式化(可选)。

在确定存储卷的多路径名称后, 可通过如下命令对存储卷进行格式化操作。格式化操作只需要在一个节点上执行。



说明

新开局场景下 FC 存储设备需要选择格式化操作,且文件系统格式选择为 ext4。操作方法请参考 [10.3 存储卷格式化操作方法](#) 中多路径场景 (10.3.2)。

(13) 所有节点配置完成后可进行安装部署操作。

4.2.4 对接 NFS 存储

当前版本 NFS 存储仅限测试场景使用,暂不推荐在生产环境中使用 NFS 共享存储。

对接操作如下:

在 NFS 服务器端配置/etc/exports 文件,添加映射目录和 UniCloud OS 节点存储网段的对应关系。

```
vim /etc/exports
```

追加: /home/harbor 172.25.16.1/22(rw,sync,no_root_squash)

解释: 将/home/harbor 目录共享给 172.25.16.1/22 网段的所有用户,读写权限,同步(sync)/异步(async),no_root_squash: nfs 客户端共享目录使用者权限。

重启 nfs 服务(每次修改完配置文件也需要重启才能生效)。

```
systemctl restart nfs
```

5 部署 UniCloud OS 平台组件



警告

如需要配置双网卡绑定，请在进行本章操作前参考 [7.1](#) 完成控制节点的网卡绑定配置。

安装 UniCloud OS 服务器完成后，用户即可使用 GoMatrix 部署 UniCloud OS 节点。本章将对如何部署 UniCloud OS 节点进行详细介绍。

5.1 部署 UniCloud OS

5.1.1 配置向导



说明

- 部署 UniCloud OS 需提前安装好集群所有节点操作系统，操作系统安装过程请参考第 [4](#) 章节。
- 选择使用某个节点登录 GoMatrix 部署服务组件，登录后此节点即被指定为 UniCloud OS 主集群的 Master 节点。
- 输入缺省的用户名和密码：admin/Passw0rd@_，部署完成之前不得修改密码。

表5-1 配置向导

操作	详细配置
登录部署界面	5.1.2
部署节点	5.1.3

5.1.2 登录部署界面

- (1) 启动浏览器，在地址栏中输入 `http://<某一节点的管理 IP>:9091` 打开“GoMatrix”安装部署页面，如 [图 5-1](#) 所示。

图5-1 登录 GoMatrix 安装部署页面



- (2) 输入缺省的用户名和密码：`admin/Passw0rd@_`，单击<登录>按钮进入 GoMatrix 首页，即部署页面，如图 5-2 所示。

图5-2 安装部署服务首页



5.1.3 部署节点

- (1) 单击<部署>按钮，进入集群的基础配置页面，如图 5-3 所示。配置“集群网虚 IP”、“管理网虚 IP”和 NTP 服务地址，并单击<下一步>按钮。要求虚服务 IP 地址配置相同。
- 集群网虚 IP：即 UniCloud OS 集群网络的虚服务地址，用于 UniCloud OS 集群节点之间内部通信，可不对外开放访问。
 - 管理网虚 IP：即 UniCloud OS 管理网络的虚服务地址，用于登录 UniCloud OS 管理页面。
 - NTP 服务地址：缺省为主节点的管理 IP 地址，如果需要指定外部 NTP 服务器，则这里需填写外部 NTP 服务器地址。



说明

如果系统检测到输入 IP 与 [2.2 组网方案](#) 的组网方案中系统预留网段冲突，请按照 [4.1 安装节点](#) 章节的 [4.1 \(8\)](#) 步骤修改系统缺省网络。

图5-3 选择部署节点



- (2) 在“选择部署节点”区域中，选择主节点的集群 IP，然后填写已完成步骤 [4](#) 的 UniCloud OS 节点的集群网 IP、用户名与密码，单击<添加>按钮，将节点加入集群。推荐添加节点后的数量为 3 或 5。如 [图 5-4](#) 所示。

图5-4 增加集群节点



性能判断：系统会自动判断安装环境的性能，有性能充足、性能普通、性能勉强、性能不足四种情况，每种情况可能会影响安装的结果。例如：性能充足和性能普通时，可以正常安装部署；性能勉强或性能不足时，可能导致部署时间延长或者部署失败，此时不建议继续部署，需要确认服务器硬件配置是否满足要求。服务器的硬件配置要求请参考[运行环境](#)章节。



注意

必须保证集群节点间的管理网络 IP 可达且在同一网段内。

(3) etcd 磁盘设置。

etcd 是 UniCloud OS 集群核心组件的底层分布式数据库，保存和实时更新了 UniCloud OS 集群的诸多状态信息。



注意

- UniCloud OS 每个控制节点都需要准备两块单独的硬盘供 etcd 使用，推荐使用 SSD，切勿使用与其他设备在物理层面共享的磁盘设备或将一块磁盘分区给多个 etcd 使用，因为 IO 被挤占会导致 ETCD 节点之间数据不同步，容易引发集群故障。
 - 安装部署开始前，请用户正确设置服务器的磁盘 RAID 配置，安装时必须使用完成 RAID 配置后的第一块盘作为系统盘。通常将系统盘配置为 1 个 RAID，两块数据盘分别配置为 RAID0。
 - etcd 硬盘容量需不小于 100G，不超过 1T。
 - 有条件的情况下，可以在配置前对两块硬盘进行 IO 基准测试，测试过程请参见 [8.2.1 部署节点前硬盘 IO 基准测试](#)。
-

a. 选择主机。

图5-5 选择主机

os5-9924 (172.99.1.24)

集群部署将格式化所选磁盘。

服务etcd

* 磁盘

请选择

可用大小

GB

系统etcd

* 磁盘

请选择

可用大小

GB

b. 选择磁盘。

图5-6 选择磁盘

os5-9924 (172.99.1.24)

集群部署将格式化所选磁盘。

服务etcd	* 磁盘	<input type="text" value="/dev/sdb"/>	可用大小	<input type="text" value="552"/>	GB
系统etcd	* 磁盘	<input type="text" value="/dev/sdc"/>	可用大小	<input type="text" value="552"/>	GB

 注意

- 生产环境 etcd 必须使用独立磁盘；非生产环境建议使用独立磁盘，如果使用系统盘则需要保障系统盘的高性能。
- 如果在 DataEngine E-MapReduce 大数据形态场景下需要部署 GlusterFS 时，etcd 只能选择 sdb 之外的磁盘，sdb 需要预留给 GlusterFS 使用。


c. 分别对三台节点勾选并选择磁盘后，单击<下一步>。

 注意

- 如果不选择磁盘，etcd 将使用系统盘。
- 如果在操作过程中由于操作失误，选择了错误的磁盘，需要重新配置，请参见 [8.2.2 部署节点时 etcd 节点选择错误](#)。

(4) 进入配置信息确认页面，如[图 5-7](#)所示。分别核对基础信息、节点配置信息和 etcd 配置信息，确认无误后单击<部署>按钮，如果有配错的地方可返回上一步重新配置。

图5-7 信息确认




(5) 开始部署 UniCloud OS，如图 5-8 所示。

图5-8 开始部署




(6) 等待部署完成。可在节点信息页面查看部署详细信息。

图5-9 查看部署信息



- (7) 检查组件安装情况：部署完成后，进入安装包页面，单击状态栏，勾选“安装失败”的状态进行筛选，若存在安装失败的组件，请联系紫光云技术支持。

图5-10 检查组件安装情况



- (8) 查看组件执行情况：进入部署页面，单击右上角<预装组件状态>按钮，查看各组件是否正常。若存在执行失败的脚本，请联系紫光云技术支持。
- (9) 若所有组件部署成功且不存在执行失败的脚本，则表示安装部署成功。

5.2 登录UniCloud OS云操作系统

- (1) 部署完成后，启动浏览器，在浏览器的地址栏中输入 *UniCloud OS_vip_address*，打开 UniCloud OS 云操作系统登录页面，如 [图 5-11](#) 所示。

图5-11 登录 UniCloud OS 云操作系统



(2) 输入用户名和密码，单击<登录>按钮，登录 UniCloud OS 云操作系统。

 说明

- 缺省用户名密码为 admin/Passw0rd@_。
- 云平台的 IP 地址为部署时指定的 UniCloud OS 管理虚 IP 地址。
- 至此仅完成了 UniCloud OS 平台的安装和部署。若用户还希望部署其他组件，如 IaaS 组件、PaaS 组件等，请参考的“初始配置”章节。

6 部署云服务与系统组件

云服务与系统组件服务使管理员能够创建并管理本操作系统中的可执行应用程序。通过管理这些可执行应用程序，您可以像管理服务目录一样更自由的决定对外提供的云服务。


UniCloud OS 平台软件安装部署完成后，默认存在登录用户 `admin` 且具有系统管理员最高管理权限。系统管理员需首先上传部署相关安装包，如 `harbor`、`nexus`、`logcenter`、`laaS`、`PaaS`，为系统使能所需云服务。`laaS`、`PaaS` 安装包准备请参见 [3.4.4 laaS 安装包（可选）](#)、[3.4.5 PaaS 安装包（可选）](#)。

6.1 添加共享存储卷

部署 `harbor`、`nexus`、`logcenter`、`laaS` 和 `PaaS` 都需要使用外部存储卷，存储的的准备工作请参见 [3.2 共享存储卷准备](#)。

- (1) 在顶部导航栏中单击[资源]菜单项，进入系统管理页面。
- (2) 单击左侧导航栏树[容器]菜单项，单击 `Default` 集群名称链接，在集群详情右侧区域选择[存储]页签，进入存储管理页面。
 - 选择“NFS”、“iSCSI”、“FC”或“ceph”，单击<添加存储卷>按钮，配置以下参数，单击<确定>按钮。

表6-1 存储卷参数

存储卷类型	参数	说明
NFS	IP	已在后台挂载的NFS存储卷的服务器地址。
	路径	NFS存储卷在UniCloud OS集群中的链接。
	容量	可分配使用的容量大小。
	访问模式	PV访问节点的方式，仅支持单节点读写。单节点读写表示PV能以read-write模式mount到单个节点。
	回收策略	支持保留，表示在删除PV后仍保留该PV中的数据。
iSCSI	目标路径	iSCSI存储卷在UniCloud OS集群中的链接。
	IP地址	已在后台挂载的iSCSI存储卷的服务器地址。iSCSI多路径场景，需填写多个存储IP(以逗号隔开)。
	存储信息	单击“获取存储信息”图标  ，如IP地址配置正确，即自动识别出iSCSI存储卷资源，选择存储卷。
	是否格式化	缺省不勾选。这里需要注意的是，如果存储卷容量太大（1T以上）导致格式化操作耗时过长，则请在后台进行操作，具体操作方法请参考 7.3 存储卷格式化操作方法 章节。
FC	存储信息	存储卷的基本信息，包括存储卷的别名、容量、存储服务器信息、LUN号和WWN号。在后台完成相关配置后，UniCloud OS会自动识别已经配置好的存储卷并展示其基本信息，供用户选择并添加。

存储卷类型	参数	说明
ceph	容量	可分配使用的容量大小。
	访问方式	<ul style="list-style-type: none"> PV 访问节点的方式，仅支持单节点读写。单节点读写表示 PV 能以 read-write 模式 mount 到单个节点。
	回收策略	<ul style="list-style-type: none"> 保留：表示在删除 PV 后仍保留该 PV 中的数据。 删除：表示在删除 PV 后删除该 PV 中的数据。
	监听器/存储池 /image 名称 /User ID/keyring	<p>参考部署平台时的配置，需要注意的是keyring，这里的填写和部署平台时不同，这里需要填写key值。举例如下：</p> <p>执行命令 <code>cat /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring</code> 查看key值。</p> <p><code>[client.admin]</code></p> <p><code>key = AQA++oJeqAdBFhAAegoFMusqCYCq1mylc35gBA==</code></p> <p>keyring就填写“AQA++oJeqAdBFhAAegoFMusqCYCq1mylc35gBA==”。</p>
标签	用于为存储卷配置标签，可选。	

图6-1 iSCSI 配置图示




图6-2 FC 配置图示

添加FC存储卷 ×

* 名称

* 存储信息 请点击选中下表中的FC存储卷

别名	容量	LUN号	WWN号
mpathz	5.0G	4	21110002ac0130...
mpathj	5.0G	17	20120002ac0130...
mpathad	100.0G	8	20110002ac0130...

第1-3条, 共 3 条 << < 1 ∨ /1 > >>

标签

图6-3 ceph 配置图示

创建PV ×

* 名称

* 驱动类型 Ceph

* 容量 GB

* 访问模式 单节点读写

* 回收策略 保留 删除

监听器

* IP :	* 端口 :
<input type="text" value="10.125.29.41"/>	<input type="text" value="6789"/>
<input type="text" value="10.125.29.42"/>	<input type="text" value="6789"/>
<input type="text" value="10.125.29.43"/>	<input type="text" value="6789"/>

+ 添加

* 存储池

* Image名称

* User ID

* keyring

标签 + 添加

(3) 单击<确定>按钮，完成存储卷添加。

6.2 上传安装包

说明

- 当上传部署云服务安装包时，需首先上传部署 harbor 系统组件。
- 当上传部署 PaaS 安装包时，需首先上传部署 nexus 系统组件。
- 使用 sftp 工具上传安装包，完整路径如部署向导顶部提供，sftp 连接服务器时，地址取部署向导顶部提示的 IP 地址，用户名 root，默认密码 Passw0rd@_。

- (1) 在顶部导航栏中单击[系统]菜单项。
- (2) 在左侧导航树单击[服务与组件]菜单项，在点击[部署向导]子菜单，进入部署向导页面。
- (3) 按照屏幕上方提供的安装包上传地址，使用 ftp 工具上传安装包到该目录，然后点击刷新列表可查看安装包信息。

图6-4 部署向导



6.3 部署安装包



注意

- 在部署云服务或组件之前，请先安装部署 harbor，否则云服务和组件部署时会失败。
- 在部署 PaaS 前需要先部署 nexus 组件，否则 PaaS 部署时会失败。
- 本节介绍云服务和组件的通用部署操作步骤，请按照步骤优先部署 harbor，然后再依次部署需要的云服务和组件（一次部署一个组件或者云服务）。

- (1) 在部署向导页面，勾选要部署的安装包，在高级设置中选择已准备好的共享存储，再确认版本和部署区域等参数是否正确。

图6-5 部署安装包





图6-6 安装包高级配置



- (2) 单击<立即部署>按钮，进入部署确认页面，选择确认后开始部署。
- (3) 单击[云服务]页签，可查看部署中的服务，服务状态为“部署中”，部署完成的服务，服务状态为“启用”。

图6-7 部署完成




6.4 安全设置（推荐）

6.4.1 配置密码策略（推荐）

- (1) admin 用户登录 UniCloud OS 页面，在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统配置/安全设置/密码策略]菜单项。

图6-8 密码策略



- (3) 单击<修改>按钮，根据实际使用情况配置参数，详细选项见下图。

图6-9 配置参数

密码策略 ?

* 密码最小长度	<input type="text" value="6"/>	
* 密码有效期	<input type="text" value="0"/>	天 0表示无限制
密码复杂性	请选择	
* 登录失败次数 ?		0表示无限制
* 密码到期预先提醒时间		天
* 登录错误锁定时间		秒

字母

小写字母

大写字母

数字


特殊字符

确定 取消

6.4.2 系统备份设置（必选）


- (1) 平台部署完成后，建议进行系统备份设置。admin 用户登录 UniCloud OS，在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统维护/系统工具]菜单项，单击<系统备份>，如下图所示。

图6-10 系统备份



- (3) 建议设置系统自动备份到远端服务器，并且根据系统的业务情况设置合适的备份频率。

图6-11 配置系统备份



6.4.3 修改 Gomatrix 的 admin 用户登录密码（推荐）

平台部署完成，建议修改 Gomatrix 的 admin 用户的登录密码，缺省密码是 Passw0rd@_。


- (1) 启动浏览器，在地址栏中输入 `http://<UniCloud OS 7.0_ip_address>:9091` 打开“GoMatrix”安装部署页面，IP 地址使用主节点的 IP。
- (2) 使用 admin 用户登录 Gomatrix。
- (3) 单击右上角 admin 用户，选择修改密码，如下。

图6-12 修改密码



- (4) 输入旧密码、新密码和确认密码后，单击<确定>按钮，即完成 admin 的密码修改。

图6-13 完成修改



6.4.4 修改 UniCloud OS 的 admin 用户登录密码（推荐）

平台部署完成，建议修改 UniCloud OS 的 admin 用户的登录密码，缺省密码是 Passw0rd@_。

- (1) 使用 admin 用户登录 UniCloud OS。
- (2) 单击右上角 admin 用户，选择修改密码，如下图所示。

图6-14 修改密码



- (3) 输入旧密码、新密码和确认密码后，单击<确定>按钮，即完成 admin 的密码修改。

图6-15 密码修改



6.4.5 修改后台每个节点的 root 用户登录密码（推荐）

平台安装部署完成后, 建议修改 UniCloud OS 节点后台 root 用户的密码, 缺省密码为 Passw0rd@_。依次登录每个节点的后台, 使用 passwd 命令修改。

6.4.6 访问策略（可选）

- (1) 登录 UniCloud OS 页面, 在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统配置/安全配置/访问策略]菜单项, 单击<创建>按钮。


图6-16 单击创建



- (3) 根据现场需要配置策略名称、默认访问类型、规则生效时间段、添加规则（具体 IP 段及访问类型）；（选每周时要选择具体生效日期及具体生效小时；选每天时仅选择具体生效小时）。下列截图为举例配置：


a. 配置策略名称、默认访问类型、规则生效时间段。

图6-17 配置策略




b. 配置规则内容。

图6-18 配置规则内容



c. 完成配置，单击<确定>按钮。

图6-19 完成配置



d. 完成访问策略配置。

图6-20 完成访问策略配置



6.4.7 认证配置（可选）


- (1) 登录 UniCloud OS 页面，在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统配置/安全配置/认证配置]菜单项，配置登录认证策略，具体认证策略，请根据现场需要配置。

图6-21 配置登录认证策略



- (3) 在左侧导航树中选择 [系统配置/安全配置/认证配置/LDAP 认证配置] 菜单项。
- (4) 单击<新建>按钮。具体策略内容，需根据现场需要填写配置。


图6-22 配置 LDAP 认证



6.4.8 会话控制（可选）

- (1) 登录 UniCloud OS 页面，在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统配置/安全配置/会话控制]菜单项，具体策略，请根据需要配置。

图6-23 配置会话控制



6.4.9 数据库白名单（可选）

此配置可定义允许访问系统数据库的IP, 缺省为除系统自身节点外的其他IP无法访问系统数据库。

- (1) 登录 UniCloud OS 页面, 在顶部导航栏选择[系统]。
- (2) 在左侧导航树中选择[系统配置/安全配置/数据库白名单]菜单项。
- (3) 单击<添加>按钮。
- (4) 在弹出的对话框中的 IP 项内, 填写需要放通的地址 (或者地址段), 并单击<确定>按钮。

图6-24 配置数据库白名单



6.5 组织用户规划（推荐）

进入[系统/组织管理]页面, 单击<新建组织>按钮, 可对组织进行配置管理。

6.6 系统关机和重启




注意

- 系统的关机和重启操作，请通过系统/系统维护/系统工具里的系统重启或系统关机按钮进行操作，请勿直接操作后台或者直接关闭电源。

如果需要对 Unicloud OS 集群进行关机或重启操作，请勿直接操作后台或者直接关闭电源，请通过 Unicloud OS 提供的相应入口进行操作。方法如下：

系统管理员用户登录 Unicloud OS，进入[系统/系统维护/系统工具]页面，单击<系统重启>或<系统关机>按钮执行对应操作。

图6-25 系统关机和重启



7 附录

7.1 双网卡绑定方法

用户可使用 Linux 的网卡绑定命令进行网卡绑定操作。




需要在 UniCloud OS 安装完成后，进行部署之前进行控制节点的网卡绑定配置。

7.1.1 介绍

链路聚合通过将多条以太网物理链路捆绑在一起形成一条以太网逻辑链路，实现增加链路带宽的目的，同时这些捆绑在一起的链路通过相互动态备份，可以有效地提高链路的可靠性。UniCloud OS 集群中管理、集群、存储网络都可以使用链路聚合。


图7-1 组网方案



7.1.2 方案举例

以 UniCloud OS 管理网络聚合举例：

图7-2 管理网络聚合



上图中控制节点和管理网交换机有两条物理链路，对应的网口分别是 eno1 和 eno2。把两条物理链路聚合成一条逻辑链路作为管理网链路。

UniCloud OS 集群中管理、集群、存储网络都可以使用链路聚合。UniCloud OS 支持的链路聚合模式为 mode0 和 mode4，可任选其一。

- Mode=0(balance-rr)表示负载分担 round-robin，和交换机的聚合强制不协商的方式配合。
- Mode=4(802.3ad)表示支持 802.3ad 协议，和交换机的聚合 LACP 方式配合（需要 xmit_hash_policy）。

7.1.3 配置步骤

1. 配置控制节点端

- (1) 通过命令 `nmcli connection add type bond ifname bond0 mode 0`，创建一个逻辑网口，聚合类型为 bond，聚合口名称为 bond0，模式为 0，完成后，系统会提示成功。



注意

聚合口名称必须配置以 bond 开头的名称。

- (2) 输入如下两条命令，将真实网卡 eno1 和 eno2 作为成员口添加到聚合口 bond0，完成后，系统会提示成功。eno1 和 eno2 需根据实际网卡名称进行替换。

```
nmcli connection add type bond-slave ifname eno1 master bond0
nmcli connection add type bond-slave ifname eno2 master bond0
```



说明

若链路聚合模式选择 mode4，则服务器端创建逻辑网口时需要将 mode 0 改为 mode 4。

```
nmcli connection add type bond ifname bond0 mode 4
```

- (3) 通过命令 `service network restart` 重启网络。由于聚合口创建后默认是动态获取 IP 地址，输入命令 `ip a` 查看聚合口，此时接口状态转为 `up`，且获取到了 IP 地址。
- (4) 进入 `/etc/sysconfig/network-scripts` 路径，找到 `bond0` 对应的配置文件 `ifcfg-bond-bond0`，如下。

图7-3 查找 bond0 配置文件

```
[root@jcltest234 network-scripts]# ll
total 248
-rw-r--r--. 1 root root 384 Jan 14 14:07 ifcfg-bond-bond0
-rw-r--r--. 1 root root 133 Jan 14 13:59 ifcfg-bond-slave-enp61s0f0
-rw-r--r--. 1 root root 133 Jan 14 14:00 ifcfg-bond-slave-enp61s0f1
-rw-r--r--. 1 root root 360 Jan 13 19:42 ifcfg-enp61s0f0
-rw-r--r--. 1 root root 287 Jan 13 19:42 ifcfg-enp61s0f1
-rw-r--r--. 1 root root 287 Jan 13 19:42 ifcfg-enp61s0f2
-rw-r--r--. 1 root root 287 Jan 13 19:42 ifcfg-enp61s0f3
-rw-r--r--. 1 root root 281 Jan 13 19:42 ifcfg-ens3f0
-rw-r--r--. 1 root root 281 Jan 13 19:42 ifcfg-ens3f1
-rw-r--r--. 1 root root 254 Aug 24 2018 ifcfg-lo
```

- (5) 通过 `vi` 对其进行修改，根据现网情况为聚合口配置一个静态 IP 地址和缺省网关地址。配置完成后的 `ifcfg-bond-bond0` 举例如下。

```
ONDING_OPTS=mode=balance-rr
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=bond-bond0
UUID=8e876233-a8d9-4fa3-ba87-4161e88e6810
DEVICE=bond0
IPADDR=172.16.150.234
PREFIX=16
GATEWAY=172.16.202.254
ONBOOT=yes
```

- (6) 如果被绑定的物理网卡（如 `eno1` 和 `eno2`）已配置了 IP 地址、掩码和网关，那么需要首先删除网卡配置文件里对应的配置项，否则物理主机 `bond` 网卡和原物理网卡会同时存在 IP 地址配置，可能会导致服务器重启后对应的网络连接异常。如果物理网卡没有配置 IP 地址，可忽略此步骤。举例如下，配置完成后的物理网卡 `ifcfg-enp61s0f3`。其中已无 `IPADDR`、`PREFIX`、`GATEWAY` 等配置，`BOOTPROTO` 参数为 `none`，`ONBOOT` 参数为 `no`。

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
```

```
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp61s0f3
UUID=ffeaf6f4-c365-4100-ac4d-85a5022293a0
DEVICE=enp61s0f3
ONBOOT=no
```

- (7) 通过命令 **service network restart** 重启网络。
- (8) 通过命令 **nmcli device status** 查看聚合接口 **bond0** 状态，状态为 **connected** 表示正常。服务器端配置完成。

```
[root@node-202 ~]# nmcli device status
```

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
bond0	bond	connected	bond-bond0

2. 配置交换机端

- (1) 创建一个二层聚合接口，二层聚合接口模式是静态聚合，根据现网规划配置管理网 VLAN。

```
int Bridge-Aggregation 1
port access vlan xx
```

- (2) 把物理端口加入到二层聚合接口。

```
interface tel
port access vlan xx
port link-mode bridge
port link-aggregation group 1
```

- (3) 使用命令 **dis link-aggregaion verbose Bridge-Aggregaion 1** 查看二层聚合成员端口状态，状态为“S”代表选中状态，表示可用，如下图。

图7-4 端口状态

```
[206.6-Bridge-Aggregation1]dis link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 1
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected,
              I -- Individual, * -- Management port
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
        G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
Management VLAN : None
-----
Port          Status  Priority Oper-Key
-----
XGE1/0/31    S       32768   2
XGE1/0/32    S       32768   2
-----
```



说明

若链路聚合模式选择 mode4，交换机端在二层聚合接口需增加 link-aggregation mode dynamic 配置。

- int Bridge-Aggregation 1
- port access vlan xx
- link-aggregation mode dynamic

3. 重复配置

根据上述配置步骤，在控制 1、控制 2 节点以及管理交换机上完成相关配置，控制 1、控制 2 节点网络地址可达，聚合配置到此完成。

7.2 U盘安装部署指导

7.2.1 制作 U 盘启动盘

1. UniCloud OS 安装盘准备

通过 U 盘安装 UniCloud OS 服务器之前，请准备好 UniCloud OS 的 ISO 安装盘。安装盘的文件名为：UniCloudOS-PLAT-E7XXX.iso，其中的 XXX 表示具体的版本号。

2. U 盘准备

UniCloud OS Plat 产品安装盘大小一般为 10G 左右，U 盘容量需要大于 UniCloud OS Plat 安装盘大小。

3. 制作 U 盘启动盘

直接 linux 上通过 dd 命令制作 U 盘：dd if=xxx.iso of=/dev/yyy bs=1M
完了后 sync && sync；其中/dev/yyy 是 U 盘的盘符。

图7-5 制作 U 盘启动盘

```
[root@node-de9ed0 ssl# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                  8:0    1   1.1T  0 disk
├─sda4                8:4    1   1.1T  0 part
│   ├─centos-registry 253:1    0 316.6G  0 lvm  /root/dockerReg
│   ├─centos-log       253:4    0   60G   0 lvm  /var/log
│   ├─centos-docker    253:2    0 316.6G  0 lvm  /var/lib/docker
│   ├─centos-root      253:0    0  250G   0 lvm  /
│   └─centos-mysql     253:3    0  100G   0 lvm  /opt/h3cloud/mysql
├─sda2                8:2    1   200M   0 part  /boot/efi
├─sda3                8:3    1   1.2G   0 part  /boot
└─sda1                8:1    1    24M   0 part
[root@node-de9ed0 ssl# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb                  8:16    1   28.9G  0 disk
└─mpathb             253:5    0   28.9G  0 mpath
sda                  8:0    1   1.1T  0 disk
├─sda4                8:4    1   1.1T  0 part
│   ├─centos-registry 253:1    0 316.6G  0 lvm  /root/dockerReg
│   ├─centos-log       253:4    0   60G   0 lvm  /var/log
│   ├─centos-docker    253:2    0 316.6G  0 lvm  /var/lib/docker
│   ├─centos-root      253:0    0  250G   0 lvm  /
│   └─centos-mysql     253:3    0  100G   0 lvm  /opt/h3cloud/mysql
├─sda2                8:2    1   200M   0 part  /boot/efi
├─sda3                8:3    1   1.2G   0 part  /boot
└─sda1                8:1    1    24M   0 part
[root@node-de9ed0 ssl# ls
1.txt  CloudOS-PLAT-E5103-U500R001B01D037-RC5.iso
[root@node-de9ed0 ssl# dd if=CloudOS-PLAT-E5103-U500R001B01D037-RC5.iso of=/dev/sdb bs=1M
9879+1 records in
9879+1 records out
10359361536 bytes (10 GB) copied, 6.71515 s, 1.5 GB/s
[root@node-de9ed0 ssl# sync
```

U盘

U盘路径/dev/sdb

安装包

制作U盘启动盘命令

copy完成后执行, sync&sync


7.2.2 安装 ISO

在物理服务器上安装 ISO，服务器启动模式仅支持 UEFI。UEFI 是新式的 BIOS。下面介绍 UEFI 模式下的 U 盘安装 UniCloud OS 的操作步骤。

服务器设置为 UEFI 启动的前提下，启动模式为 UEFI。

- (1) 将制作好的 U 盘插入服务器。
- (2) 进入服务器 BIOS，将 boot order 调整为第一启动项是 U 盘，然后重启服务器。
- (3) 进入 install 界面，如下图。

图7-6 Install 界面



(4) 选中 Install H3Cloud，即可开始安装。

7.3 存储卷格式化操作方法

1. 存储卷未被 multipathd 服务纳管场景

存储卷未被 multipathd 服务纳管的场景下，可以在后台直接通过查找/dev/disk/by-path 路径下的盘符进行格式化。

举例：

ll /dev/disk/by-path 查看对应存储卷盘符，比如为 sdf，则输入命令 mkfs.ext4 /dev/sdf 即可。

图7-7 查看存储卷盘符

```
[root@jcltest1 ~]# ll /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:53 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15271:jcltestnew1-lun-0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:53 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15273:jcltestnew2-lun-0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:53 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15275:jcltestnew3-lun-0 -> ../../sde
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:53 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15277:jcltestnew4-lun-0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:53 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15279:jcltestnew5-lun-0 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:57 ip-172.16.165.2:3260-iscsi-ign.2003-10.com.lefthandnetworks:h3cloudclass:15303:jcltestnew6-lun-0 -> ../../sdf
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:49 pci-0000:00:01.1-ata-1.0 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:49 pci-0000:00:08.0 -> ../../vda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 pci-0000:00:08.0-part1 -> ../../vda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 pci-0000:00:08.0-part2 -> ../../vda2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 pci-0000:00:08.0-part3 -> ../../vda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 pci-0000:00:08.0-part4 -> ../../vda4
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Aug 19 19:49 virtio-pci-0000:00:08.0 -> ../../vda
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 virtio-pci-0000:00:08.0-part1 -> ../../vda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 virtio-pci-0000:00:08.0-part2 -> ../../vda2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 virtio-pci-0000:00:08.0-part3 -> ../../vda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Aug 19 19:49 virtio-pci-0000:00:08.0-part4 -> ../../vda4
```

2. 存储卷被 multipathd 服务纳管场景

存储卷被 multipathd 服务纳管（可使用 multipath -ll 命令确认存储卷是否被纳管），可以在后台通过 mkfs.ext4 /dev/mapper 下的对应盘符进行格式化。

如何找到多路径盘符和存储卷的对应关系？举例如下。

可先通过 `ll /dev/disk/by-path` 找到存储卷对应盘符，如 `sdf`。

再通过 `multipath -ll` 命令找到 `sdf` 所属的多路径名称，如下，为 `mpathf`。

图7-8 查找多路径盘符和存储卷的对应关系-1

```
[root@jcltest1 ~]# multipath -ll
mpathe (36000eb35ad4379410000000000003ba9) dm-8 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=60G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 7:0:0:0 sdc 8:32 active ready running
mpathd (36000eb35ad4379410000000000003baf) dm-7 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=2.0G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 6:0:0:0 sdd 8:48 active ready running
mpathc (36000eb35ad4379410000000000003bab) dm-6 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=10G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 5:0:0:0 sde 8:64 active ready running
mpathb (36000eb35ad4379410000000000003ba7) dm-5 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=5.0G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 4:0:0:0 sdb 8:16 active ready running
mpatha (36000eb35ad4379410000000000003bad) dm-4 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=50G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 3:0:0:0 sda 8:0 active ready running
mpathf (36000eb35ad4379410000000000003bc7) dm-9 LEFTHAND,iSCSIDisk
size=60G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
  `-- 8:0:0:0 sdf 8:80 active ready running
```

则输入命令 `mkfs.ext4 /dev/mapper/mpathf` 即可。

图7-9 查找多路径盘符和存储卷的对应关系-2

```
[root@jcltest1 ~]# mkfs.ext4 /dev/mapper/mpathf
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
3932160 inodes, 15728640 blocks
786432 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2164260864
480 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@jcltest1 ~]# █
```

7.4 交换机边缘端口开启方法

针对不同的使用场景，可以将交换机中连接服务器的端口配置为边缘端口。

7.4.1 交换机生成树边缘端口开启方法

交换机通常默认启动了生成树协议，对于直接与服务器相连的端口，为使其能在网络拓扑变化时能快速迁移到转发状态，则需要将所有连接服务器的交换机端口配置为边缘端口，即在端口视图执行 **stp edged-port** 命令。

以将连接服务器的交换机端口 **GigabitEthernet1/0/1** 配置为边缘端口为例：

```
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] stp edged-port
```

7.4.2 交换机聚合边缘端口开启方法

当网络设备配置了动态聚合模式，而服务器未配置动态聚合模式时，网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文，从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份，增加可靠性。即在端口视图执行 **lacp edge-port** 命令。

以将交换机中的二层聚合接口 **1** 配置为聚合边缘接口为例：

```
<Sysname> System-view
[Sysname] interface bridge-aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
```


8 常见问题解答

8.1 安装类

8.1.1 出现提示信息“Are you sure you want to erase ALL data on disk XXX? (y/n)”时应该如何处理？

解答：出现此提示信息的原因是因为服务器的磁盘上存在数据。XXX 通常为服务器的磁盘标识如 sda、vda 等。

确认数据可以清除后，用户可在“Are you sure you want to erase ALL data on disk XXX? (y/n)”后输入“y”。并在“Warning! ALL data will be lost! continue? (y/n)”后再次输入“y”。

此时，UniCloud OS 会将目标磁盘格式化，格式化完成后进入 [4.1 \(3\)](#)。

图8-1 目标磁盘上存在数据

```
vda drive contains partition table:
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vda: 537GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags: pmbr_boot

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      17.4kB 25.2MB  25.1MB  fat16        primary  bios_grub
  2      25.2MB 235MB   210MB   fat16        primary
  3      235MB  445MB   210MB   xfs          primary
  4      445MB  537GB   536GB                   lvm

Are you sure you want to erase ALL data on disk vda? (y/N)y
Warning! ALL data will be lost! continue? (y/N)y
```

 说明

- 请在格式化之前做好数据确认工作。
 - 若在安装时不想格式化，可在确认界面中输入“n”，此时系统会自动重启。
-

图8-4 多块磁盘且目标磁盘上有数据

```
*****
*                                     *
*                               W A R N I N G                               *
*                                     *
* Which of the detected hard drives do you want to be used as               *
* the installation target?                                                 *
*                                     *
*****
Disk   Size   Label   Model
vda    537GB  gpt     Virtio Block Device (virtblk)
vdb    537GB  unknown Virtio Block Device (virtblk)

Possible choices
Persistent drives: vda vdb
Removable drives:

Choose hard drive:
```

 说明

在图 8-4 中的两块磁盘 vda 与 vdb，其中 vda 为有原始数据的磁盘，vdb 为无数据的新磁盘。

8.1.3 出现提示信息“ERROR, Your disk is under 500GB in size. Installation cannot continue. Restart installation with a larger disk.”时如何处理？

这是由于安装 UniCloud OS 的目标磁盘空间不足 500GB 导致的。根据 UniCloud OS 的要求，目标磁盘的最小空间为 500GB，请选择符合要求的磁盘安装 UniCloud OS。

图8-5 磁盘空间不足 500GB

```
*****
*                                     *
*                               E R R O R                               *
*                                     *
* Your disk is under 500GB in size. Installation cannot continue.         *
* Restart installation with a larger disk.                                 *
*                                     *
*****
Press Enter to restart:
```

8.2 部署类

8.2.1 部署节点前硬盘 IO 基准测试

在部署前，可以对两块硬盘进行 IO 基准测试，需要测试工具 `fio`，工具需单独安装。

- (1) 测试时进入磁盘的挂载点 `/var/lib/etcd` 和 `${HOSTNAME}.etcd`。
- (2) 创建目录 `test-data`。
- (3) 执行如下测试命令。

```
fio --rw=write --ioengine=sync --fdatasync=1 --directory=test-data --size=22m --bs=2300 --name=mytest
```

- (4) 测试结果如下，需关注 `fdatasync` 指标中的“99.00th”，这个指标的含义是 99% 的缓存数据一次落盘的周期都在这个值范围内。请注意，此处单位都是微秒。

```
fsync/fdatasync/sync_file_range:
sync (usec): min=534, max=15766, avg=1273.08, stdev=1084.70
sync percentiles (usec):
| 1.00th=[ 553], 5.00th=[ 578], 10.00th=[ 594], 20.00th=[ 627],
| 30.00th=[ 709], 40.00th=[ 750], 50.00th=[ 783], 60.00th=[ 1549],
| 70.00th=[ 1729], 80.00th=[ 1991], 90.00th=[ 2180], 95.00th=[ 2278],
| 99.00th=[ 2376], 99.50th=[ 9634], 99.90th=[15795], 99.95th=[15795],
| 99.99th=[15795]
```

从实例的测试结果中我们可以得知这次测试的结果是 **2.376ms**，而 `etcd` 官方的推荐值是 **10ms**，由此我们可以判断磁盘性能非常优秀，而如果此结果超过了 **50ms**，我们不推荐使用这块磁盘。

8.2.2 部署节点时 `etcd` 节点选择错误

如果在 [5.1.3 \(5\)](#) 步骤中由于操作失误，选择了错误的磁盘，需要重新配置，请按照如下步骤执行，所有控制节点都需要执行。

- (1) 分别登录各控制节点的后台，执行 `df -h | grep etcd`，可以看到两个 `etcd` 相关的盘，例如 `/dev/sdb /dev/sdc`

```
[root@d030sp01node1 ~]# df -h |grep etcd
/dev/sdb1          100G   45M   99G   1% /d030sp01node1.etcd
/dev/sdc1          100G   45M   99G   1% /var/lib/etcd
```

- (2) 执行 `umount /dev/sdb ; umount /dev/sdc`，需根据第一步的实际操作结果修改此次操作命令。

```
[root@d030sp01node1 ~]# umount /dev/sdb1
[root@d030sp01node1 ~]# umount /dev/sdb1
```

- (3) 打开 `/etc/fstab` 文件，删除两个 `etcd` 相关记录的行，保存退出。



该操作只能在集群部署前操作，集群部署后需要进行 `etcd` 数据迁移操作，请联系技术支持工程师寻求帮助。

8.2.3 基础平台部署失败：SELinux is disabled on this host.

如果在 [7.2.1 制作 U 盘启动盘](#) 步骤中由于操作失误，或者 U 盘异常等问题，需要重新制作系统的 U 盘启动盘，请按照 [7.2](#) 章节内容进行。