

UniCloud Workspace 云桌面

安装指导

紫光云技术有限公司
www.unicloud.com

资料版本：5W100-20210811
产品版本：UniCloud_Workspace-E1010

© 紫光云技术有限公司 2021 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。紫光云保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，紫光云尽全力在本手册中提供准确的信息，但是紫光云并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

UniCloud Workspace 云桌面安装指导主要介绍了办公与教育场景下 UniCloud Workspace 云桌面管理平台的安装和初始化部署以及 UniCloud Workspace 云桌面客户端的安装、卸载方法。

前言部分包含如下内容：

- [读者对象](#)
- [本书约定](#)
- [资料意见反馈](#)

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 图形界面格式约定

| 格 式 | 意 义 |
|-----|---|
| <> | 带尖括号“<>”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。 |
| [] | 带方括号“[]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。 |
| / | 多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。 |

2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

| | |
|--|-----------------------------------|
|  警告 | 该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。 |
|  注意 | 提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。 |
|  提示 | 为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。 |
|  说明 | 对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 |
|  窍门 | 配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。 |

3. 端口编号示例约定

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail: unicloud-ts@unicloud.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

目 录

| | |
|---|-----------|
| 1 产品概述 | 1 |
| 1.1 产品简介 | 1 |
| 1.2 产品组件 | 1 |
| 2 安装流程 | 2 |
| 3 管理平台安装前准备 | 4 |
| 3.1 服务器配置要求 | 4 |
| 3.1.1 计算虚拟化部署 | 4 |
| 3.1.2 超融合架构部署 | 5 |
| 3.2 安装软件准备 | 6 |
| 4 管理平台安装 | 6 |
| 4.1 获取管理平台 ISO 文件 | 6 |
| 4.2 制作 U 盘启动盘 | 7 |
| 4.3 服务器 BIOS 设置 | 11 |
| 4.4 服务器 RAID 配置 | 12 |
| 4.5 管理平台安装 | 12 |
| 4.5.1 启动安装 | 12 |
| 4.5.2 选择安装组件 | 13 |
| 4.5.3 选择系统盘 | 15 |
| 4.5.4 磁盘分区 | 17 |
| 4.5.5 启动安装 | 22 |
| 4.6 安装后版本确认 | 24 |
| 4.6.1 Workspace 版本号确认 | 24 |
| 4.6.2 检查内核版本 | 24 |
| 4.6.3 Workspace 系统组件安装检查 | 25 |
| 5 系统配置与登录 | 25 |
| 5.1 配置管理 IP 地址 | 25 |
| 5.2 登录 | 28 |
| 5.2.1 登录 Workspace Console 用户自助系统 | 28 |
| 5.2.2 登录 Workspace Console 管理平台 | 31 |
| 6 管理平台初始化 | 32 |
| 6.1 计算虚拟化部署 | 32 |
| 6.2 超融合架构部署 | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 6.2.1 三节点及以上 | 41 |
| 6.2.2 两节点 | 57 |
| 7 License 授权 | 58 |
| 7.1 Workspace 授权 | 58 |
| 7.2 UniCloud SDS 授权 | 58 |
| 8 客户端安装与部署 | 59 |
| 8.1 VDI 客户端安装 | 59 |
| 8.1.2 安装软件准备 | 60 |
| 8.1.3 创建终端分组 | 60 |
| 8.1.4 自动安装 | 61 |
| 8.1.5 手动安装（Windows） | 63 |
| 8.1.6 手动安装（SpaceOS/UOS） | 65 |
| 8.2 IDV 客户端安装与部署 | 66 |
| 8.2.1 安装方法 | 66 |
| 8.2.2 部署方法 | 66 |
| 8.3 VOI 客户端安装与部署 | 70 |
| 8.3.1 安装方法 | 70 |
| 8.3.2 部署方法 | 70 |
| 9 常见问题解答 | 74 |
| 9.1 安装 Workspace Console 管理平台时安装界面黑屏，如何解决？ | 74 |
| 10 附录 | 75 |
| 10.1 客户端安装包上传 | 75 |
| 10.2 卸载 VDI 客户端 | 77 |
| 10.2.1 卸载客户端（Windows） | 77 |
| 10.2.2 卸载客户端（SpaceOS/UOS） | 78 |
| 10.3 SpaceAgent 安装 | 78 |
| 10.3.1 获取安装软件 | 78 |
| 10.3.2 Windows 终端 | 78 |
| 10.3.3 SpaceOS/UOS 终端 | 79 |
| 10.4 SpaceAgent 卸载 | 79 |
| 10.4.1 Windows 终端 | 79 |
| 10.4.2 SpaceOS 终端/UOS | 79 |

1 产品概述

1.1 产品简介

UniCloud Workspace 云桌面是基于 VDI(Virtual Desktop Infrastructure)、IDV(Intelligent Desktop Virtualization) 和 VOI (Virtual OS Infrastructure) 混合架构的桌面虚拟化解决方案。通过 Workspace 云桌面管理平台可以将虚拟化的桌面组件（包括应用软件、操作系统和用户数据等）转移到云数据中心进行托管，并进行统一管理、集中控制。用户可使用瘦终端、胖终端、移动端、PC 等设备访问桌面操作系统，给用户提供与个人 PC 类似的使用体验。[图 1-1](#) 为 UniCloud Workspace 云桌面的典型架构图。

图1-1 UniCloud Workspace 云桌面典型架构图



1.2 产品组件

Workspace 云桌面主要由以下组件构成：

- **Workspace Console 管理平台：** 部署在服务器上，是整个系统的管理控制平台，位于控制层。通过 UniCloud Workspace Console 管理平台可将虚拟化的桌面组件（包括应用软件、操作系统和用户数据等）转移到云数据中心进行托管，并进行统一管理、集中控制。
- **客户端：**
 - **Workspace App：** 适配 VDI 终端的客户端，即连接 VDI 云桌面的客户端程序，部署在 PC 或瘦终端上，用户可以通过该客户端高效地传输桌面图像以及将 PC 或瘦终端上的本地设备映射到 VDI 云桌面中。
 - **Spacelauncher for IDV：** 适配 IDV 终端的客户端，即客户端运行在 IDV 终端上，用户通过 IDV 客户端可以使用 IDV 桌面。

- Spacelauncher for VOI：适配 VOI 终端的客户端，即客户端运行在 VOI 终端上，用户通过 VOI 客户端可以使用 VOI 桌面。
- Workspace Console 用户自助系统
普通用户在该系统中通过电子流的方式申请用户账号或所需的云桌面资源。管理员审批用户电子流和云桌面电子流，并为用户分配资源。

2 安装流程

UniCloud Workspace 云桌面的安装任务主要分为 UniCloud Workspace Console 管理平台的安装与初始化，以及 UniCloud Workspace 云桌面客户端的安装与部署。其中，管理平台安装时将自动安装 Workspace 云桌面用户自助系统，管理员无需单独安装。

本指导将对管理平台和客户端安装方法进行详细介绍。[表 2-1](#) 列出了安装 UniCloud Workspace 云桌面过程中的主要任务。

表2-1 UniCloud Workspace 云桌面安装任务简介

| 安装任务 | 说明 |
|---------------------------|--|
| 管理平台安装前准备 | 介绍计算虚拟化和超融合架构部署方式的服务器配置要求和两节点部署时外部监控节点的配置要求，以及需准备的软件 |
| 管理平台安装 | 获取管理平台ISO文件 介绍管理软件ISO文件的使用方法 |
| | 制作U盘启动盘 介绍管理软件ISO文件U盘启动盘的制作方法 |
| | 服务器BIOS设置 介绍服务器BIOS的设置方法 |
| | 服务器RAID配置 介绍服务器RAID的配制方法 |
| | 启动安装 介绍X86架构服务器或虚拟机中启动安装的方法 |
| | 选择安装组件 介绍安装组件的选择 |
| | 选择系统盘 介绍系统盘的选择 |
| | 磁盘分区 介绍磁盘分区方法 |
| | 启动安装 介绍启动安装到完成安装的过程 |
| | 安装后版本确认 介绍安装完成后版本确认方法 |
| 系统配置与登录 | 配置管理IP地址 介绍配置管理IP的方法 |
| | 登录Workspace Console用户自助系统 介绍登录Workspace Console用户自助系统的方法 |
| | 登录Workspace Console管理平台 介绍登录Workspace Console管理平台的方法 |
| 管理平台初始化 | 计算虚拟化部署 介绍计算虚拟化的部署方法 |
| | 超融合架构部署 介绍超融合架构三节点及以上和两节点的部署方法 |

| 安装任务 | | 说明 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <u>License授权</u> | <u>Workspace授权</u> | 介绍Workspace云桌面管理平台License授权的方法 |
| | <u>UniCloud SDS授权</u> | 介绍超融合架构下Workspace云桌面中的 ONEStor License授权的方法 |
| <u>客户端安装与部署</u> | <u>VDI客户端安装</u> | 介绍创建资源分组和自动安装客户端的方法 |
| | <u>IDV客户端安装与部署</u> | 介绍IDV客户端的安装与部署方法 |
| | <u>VOI客户端安装与部署</u> | 介绍VOI客户端的安装与部署方法 |

3 管理平台安装前准备

UniCloud Workspace Console 管理平台提供两种部署场景：计算虚拟化和超融合架构。

- 计算虚拟化：仅部署虚拟化管理平台，不部署分布式存储，适用于使用外部 IP SAN 或 FC SAN 存储的场景。部署计算虚拟化至少需要一台服务器。
- 超融合架构：同时部署虚拟化内核平台和分布式存储的超融合架构，适用于计算存储网络虚拟化超融合的场景。部署超融合架构至少需要三台服务器。

3.1 服务器配置要求



说明

- CPU：X86 架构服务器 CPU 需支持 Intel-VT (Intel Virtualization Technology, 虚拟化技术)；采用同一厂商、同一产品族和同一代处理器的服务器组成的集群，可以获得最好的迁移兼容能力。
- 内存：内存资源往往比 CPU 资源更会成为潜在的性能瓶颈，尽可能将服务器配置到最大内存，采用最大容量的内存条。
- 网卡：管理网和业务网网卡建议使用千兆或万兆网卡，存储网使用万兆网卡，建议使用链路聚合方式，提高链路的高吞吐量和高可靠性。
- 本地磁盘：无外接存储时，本地数据磁盘大小与虚拟机的数量及给其分配的磁盘大小有关。没有外接存储时，本地数据磁盘用于保存虚拟机配置文件等信息。关于本地数据磁盘规划请根据部署场景分别参见[表 3-1](#) 或 [表 3-2](#) 和 [表 3-3](#)。
- 电源：建议配置双冗余电源以尽量避免服务器电源本身的故障造成虚拟机业务中断。
- 由于 HDD 硬盘受限于磁盘转速等本身机械性能，因此不推荐使用 HDD 盘来存储虚拟机系统盘镜像。若使用 HDD 盘存储虚拟机系统盘镜像，大量虚拟桌面在短时间内同时启动，容易造成启动风暴，影响用户体验。若用户成本受限，只能使用 HDD 盘，也可以配置桌面池或虚拟机的定时开机任务，使虚拟机错峰开机，以避免启动风暴的产生。桌面池或虚拟机定时任务的详细配置方法，请参见《UniCloud Workspace 云桌面管理平台联机帮助》。
- 服务器磁盘的安插必须按插槽编号顺序依次为 SAS 系统盘、SSD 数据盘、HDD 数据盘，便于 RAID 自动制作和管理；若磁盘安插顺序不规范，则必须手动制作 RAID。

3.1.1 计算虚拟化部署

计算虚拟化部署时，硬件配置要求如[表 3-1](#) 所示。

表3-1 计算虚拟化部署时服务器硬件配置要求

| 指标项 | 规格 |
|-----|------------------------|
| 数量 | ≥1台 |
| CPU | Intel 至强处理器，主频≥2.2GHz； |

| 指标项 | 规格 |
|-----|--|
| 内存 | 每台服务器主机 $\geq 8*32\text{GB}$ |
| 系统盘 | 每台服务器主机SAS HDD硬盘 600GB * 2块, 10k rpm, 整体硬盘做RAID 1 |
| 数据盘 | 每台服务器主机SATA SSD硬盘 960GB * 3块, 整体硬盘做RAID 5 |
| | 每台服务器主机SATA HDD硬盘 4TB * 2块, $\geq 7.2\text{k rpm}$, 整体硬盘做RAID 1 |
| 网卡 | $\geq 1 * 4$ 端口千兆以太网卡 |

3.1.2 超融合架构部署

超融合架构部署时, Workspace 支持一体机部署, 一体机型号为 UIS-Desktop-50 和 UIS-Desktop-40, 其硬件配置如表 3-2 和表 3-3 所示。一体机出厂时已预装对应版本的 Workspace 管理平台, 部署时无需再次安装, 开机即可直接初始化部署。

表3-2 UIS-Desktop-50 配置

| 指标项 | 指标值 |
|-----|--|
| 数量 | ≥ 3 台 |
| CPU | Intel至强处理器, 主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ |
| 内存 | 每台服务器主机 $\geq 10*32\text{GB}$ |
| 系统盘 | 每台服务器主机SAS HDD硬盘 600GB*2块; 10k rpm; 推荐两块硬盘组RAID1 |
| 数据盘 | 每台服务器主机SATA SSD硬盘 $\geq 480\text{GB} * 2$ 块; 单独每块硬盘作RAID 0 |
| | 每台服务器主机SATA HDD硬盘 $\geq 2\text{TB} * 8$ 块; $\geq 7.2\text{k rpm}$; 单独每块硬盘作RAID0 |
| 网卡 | $\geq 1 * 4$ 端口千兆以太网卡+ $1 * 2$ 端口万兆网卡 |

表3-3 UIS-Desktop-40 配置

| 指标项 | 指标值 |
|-----|--|
| 数量 | ≥ 3 台 |
| CPU | Intel至强处理器, 主频 $\geq 2.2\text{GHz}$ |
| 内存 | 每台服务器主机 $\geq 8*32\text{GB}$ |
| 系统盘 | 每台服务器主机SAS HDD硬盘 $\geq 600\text{GB} * 2$ 块; 10k rpm; 推荐两块硬盘组RAID1 |
| 数据盘 | 每台服务器主机SATA SSD硬盘 $\geq 480\text{GB} * 1$ 块; 单独每块硬盘作RAID 0 |
| | 每台服务器主机SATA HDD硬盘 $\geq 4\text{TB} * 4$ 块; $\geq 7.2\text{k rpm}$; 单独每块硬盘作RAID0 |
| 网卡 | $\geq 1 * 4$ 端口千兆以太网卡+ $1 * 2$ 端口万兆网卡 |

超融合架构部署时，若只有 2 台服务器，则可以进行两节点部署，两节点部署时，必须规划一个外部监控节点，外部监控节点可以是云终端或虚拟机，其硬件配置要求请参见《UniCloud Workspace 云桌面 两节点配置指导》。

3.2 安装软件准备

请从 UniCloud 官方渠道获取正式发布的最新版本安装软件，安装软件清单如表 3-4，请根据实际情况选择对应的安装包进行安装。

表3-4 软件安装包清单

| 软件包名称 | 备注 |
|---|--|
| UniCloud_WORKSPACE-version-centos-x86_64-AUTO.iso | X86 架构版本，安装过程默认以软件默认配置自动安装，适用于 X86 架构服务器。也可选择手动安装，手动配置系统磁盘分区、管理节点信息。 |
| UniCloud_Workspace-version-Clients.tar.gz | 客户端安装包 |



说明

- 自动安装：自动完成 RAID 制作以及系统盘分区及安装。若服务器已配置 RAID，安装时将保持当前 RAID 配置不做修改。为确保 RAID 配置符合要求，推荐先清除现有 RAID 配置，并按照表 3-1、表 3-2 和表 3-3 的配置要求手动完成 RAID 制作后，再使用自动安装。若现场服务器磁盘的安插顺序按插槽编号顺序依次为 SAS 系统盘、SSD 数据盘、HDD 数据盘，也可在清除现有配置后，直接使用自动安装，无需手动制作 RAID。
- 手动安装：主要用于有特殊要求的场景，例如 RAID 特殊要求或系统盘分区特殊要求。安装前，先根据实际规划手动完成相关配置。
- 客户端安装包作为一个独立的压缩包，随管理平台安装包一起发布。因此，在管理平台部署或升级完成后，需手动在管理平台上传客户端安装包。

4 管理平台安装

4.1 获取管理平台ISO文件

Workspace Console 管理平台 ISO 文件为 UniCloud_WORKSPACE-version-centos-x86_64-AUTO.iso，安装方式默认为自动安装方式，也可选择手动安装方式。推荐使用自动安装方式进行安装，用户在安装时无需进行其他设置，启动安装后，等待安装完成即可。

Workspace Console 管理平台的安装支持 U 盘安装和服务器的虚拟光驱安装两种方式，推荐使用 U 盘安装，本节以 U 盘安装为例介绍以手动安装方式在 X86 架构服务器上的安装步骤。



注意

- 若采用虚拟光驱方式进行安装，请使用 KVM 方式打开服务器的远程控制台进行安装，确保在安装过程中网络稳定不中断。
 - 若选择 NVMe 硬盘作为系统盘，安装前需手工为硬盘配置 RAID（推荐两块 NVMe 硬盘配置 RAID 1），并使用手动安装。
 - 请提前准备可用存储空间至少 16GB 的 U 盘。
-

4.2 制作U盘启动盘

服务器通常都提供多个 USB 端口，可以将 ISO 文件制作作为 U 盘启动盘，使用 U 盘启动盘为服务器安装软件。制作 U 盘启动盘必须使用 Rufus 工具，Rufus 是免费的启动盘制作软件，可在其官网下载获取：rufus.ie。

图4-1 Rufus 工具



注意

经验证 Rufus 3.11 版本存在无法扫描加载 ISO 镜像问题，推荐使用 Rufus3.9 或 3.10 版本来制作 U 盘启动盘。


- (1) 将 ISO 格式的镜像文件拷贝到系统中，拷贝前可通过 md5 值判断镜像文件是否为完整的软件包，执行命令：certutil –hashfile xx.iso MD5（其中 xx.iso 为文件名），以计算镜像文件的 md5 值。
- (2) 左键双击运行 Rufus 软件，在弹出的 Rufus 窗口中：设备选择目标 U 盘，引导类型选择“镜像文件”，再单击<选择>按钮，在弹出的文件窗口中选择 UniCloud Workspace 云桌面的安装包 ISO 镜像。

图4-2 选择设备、引导类型和 ISO 镜像




(2) 配置完成且确认信息正确后，单击<开始>按钮，弹出“检测到 ISOHybird 镜像”对话框。

图4-3 开始制作




(3) 在“检测到 ISOHybird 镜像”对话框中选择“以 DD 镜像模式写入”，单击<OK>按钮。

图4-4 以 DD 镜像模式写入



(4) 再次单击<开始>按钮，开始进行制作，制作完成后 U 盘启动盘即可使用。

图4-5 开始制作



4.3 服务器BIOS设置



关于 BIOS 设置的具体方法请参见服务器的使用手册。

- 启动服务器，进入 BIOS 页面。
- 在 BIOS 页面中开启 CPU 硬件辅助虚拟化功能，即 Intel Virtualization Technology 处于 Enable 状态。
- 修改完成后，保存 BIOS 设置，退出并重启服务器。

4.4 服务器RAID配置

- 若使用自动安装：计算虚拟化部署时需要根据[表 3-1](#)手动配置 RAID；超融合架构部署时需先清除服务器原有 RAID 配置，且保证服务器磁盘的安插必须按插槽编号顺序依次为 SAS 系统盘、SSD 数据盘、HDD 数据盘，再由安装软件自动完成 RAID 配置。
- 若使用手动安装，计算虚拟化部署和超融合架构部署，均需手动完成 RAID 配置。RAID 配置要求请分别参见[表 3-1](#)、[表 3-2](#) 和[表 3-3](#)。


4.5 管理平台安装

4.5.1 启动安装

1. X86 架构服务器/云终端

- (1) 将制作好的 U 盘启动盘插入服务器/云终端的 USB 端口。
- (2) 启动服务器/云终端，在系统启动界面按 F7 进入启动项选择。
- (3) boot device 选择对应的 U 盘，进入安装选项界面。本文以以 hp x750w 1100 为例。

图4-6 选择 U 盘






注意

- 请勿在 BIOS 中将 USB 设为第一启动项，否则系统安装完成后，若未及时拔掉 U 盘，服务器重启后会再次重装系统。
 - 为避免 U 盘占用 sda 分区，建议系统安装完成后，系统重启完成前及时拔掉 U 盘。若发现 sda 分区被占用，可将 U 盘拔出后再次重启系统。
-

- (4) 在安装选项界面，若保持默认选择“Install UIS-x86_64 Auto”，则安装方式为自动安装，安装过程无需手动配置，等待系统安装完成即可。若对系统安装有特殊规划，请选择“Install UIS-x86_64”，使用手动安装方式，本文以手动安装版本为例。选择后将自动进入 Workspace Console 管理软件的安装界面。

图4-7 安装选项界面



2. 虚拟机

- (1) 创建相应规格的虚拟机，并为虚拟机光驱挂载 ISO 镜像文件。
(2) 启动虚拟机，进入安装选项界面。
-




说明

关于创建虚拟机、为虚拟机光驱挂载 ISO 镜像文件、启动虚拟机的具体方法，请参考对应虚拟化平台的使用手册。

4.5.2 选择安装组件


- (1) 自动进入系统安装界面，如图 4-8 所示。

图4-8 系统安装页面




(2) 单击“SOFTWARE SELECTION”进入安装组件选择页面，如图4-9所示。

图4-9 单击 SOFTWARE SELECTION



(3) 在 SOFTWARE SELECTION 页面中根据主机角色选择对应的组件，此处选择“Cloud Virtualization Manager(CVM)-Chinese”组件，如图4-10所示。

图4-10 根据主机角色选择对应组件



说明

- 手动安装方式，默认选择 CVK。若主机作为管理节点使用请选择 CVM-Chinese，若主机仅作为业务节点使用保持默认即可。
- 自动安装方式默认选择 CVM，安装完成后选择其中一个 CVM 主机作为管理节点，其余 CVM 主机作为业务节点即可。

4.5.3 选择系统盘


(1) “SOFTWARE SELECTION” 选择完成后回到系统安装界面，如图 4-11 所示。

图4-11 系统安装页面




(2) 单击“INSTALLATION DESTINATION”进入选择系统盘页面，如图 4-12 所示。

图4-12 选择系统盘页面



(3) 在 Local Standard Disks 区域去勾选不需要安装系统的磁盘，只保留一个磁盘，如图 4-13 所示。

图4-13 选择系统盘页面



4.5.4 磁盘分区




说明

安装 Workspace Console 管理平台时，系统盘支持自动分区和手动分区两种分区方式。如果对分区大小没有特殊要求，推荐使用自动分区。

1. 自动分区

- (1) 在如图 4-13 所示的选择系统盘页面中，在 Partitioning 区域选择“Automatically configure partitioning”，如图 4-14 所示。


图4-14 选择系统盘-自动分区



若所选系统盘空间不足，请选择其他磁盘或清理所选系统盘空间。

- (2) 单击<Done>按钮完成自动分区，返回系统安装页面，如图 4-15 所示。


图4-15 系统安装页面



2. 手动分区


- (1) 进入选择系统盘页面后，选择“*I will configure partitioning*”，如图 4-16 所示。

图4-16 选择系统盘-手动分区




(2) 单击<Done>按钮进入手动分区页面，如图 4-17 所示。

图4-17 手动分区页面




(3) 单击+按钮，弹出“增加挂载点”对话框，如图 4-18 所示。

图4-18 增加挂载点对话框



- (4) 在“Mount Point”下拉框中选择对应分区，在“Desired Capacity”输入框中输入分区大小。单击<Add mount point>按钮完成分区的添加，每个分区添加完成后，需设置其文件系统(File System)类型，设置完成后单击<Update Settings>按钮完成修改。

图4-19 增加挂载点对话框



- (5) 按照此方法依次添加/、/boot/efi、swap、/vms、/var/log 分区。关于各分区介绍和规格要求请参见表 4-1。


表4-1 分区介绍和规格要求

| 分区名称 | 作用 | 文件系统 | 分区大小(推荐值) | 备注 |
|------|-------------------------------------|------|---------------------|----|
| / | 根目录分区，用于存放系统的所有目录，用户可以通过此分区来访问所有目录。 | ext4 | ≥100GiB (120GiB) | |

| 分区名称 | 作用 | 文件系统 | 分区大小(推荐值) | 备注 |
|-----------|--|----------------------|------------------|---|
| /boot/efi | 引导分区，用于存放系统的引导文件。 | EFI System Partition | ≥512MiB (512MiB) | 服务器以UEFI模式启动，需要创建该分区；若以Legacy模式启动，无需创建此分区 |
| swap | 交换分区，当系统内存不足时，用于存放临时数据，等待一段时间后，系统会将这些临时数据调入内存中执行。该分区只能由系统访问。 | swap | ≥5GiB (32GiB) | |
| /vms | 虚拟机数据分区，用于存放虚拟机的所有数据文件。 | ext4 | ≥100GiB (磁盘剩余空间) | 以300GiB为例，配置117GiB |
| /var/log | 日志分区，用于存放系统操作的日志文件。 | ext4 | ≥30GiB (30GiB) | |


分区完成后，如图 4-20 所示。

图4-20 分区完成




(6) 在如图 4-20 所示的页面中单击<Done>按钮，弹出确认对话框，如图 4-21 所示。

图4-21 确认对话框



(7) 单击<Accept Changes>按钮，返回到系统安装页面，如图 4-22 所示。


图4-22 系统安装页面



4.5.5 启动安装

(1) 单击<Begin Installation>按钮，开始安装。

图4-23 开始安装




说明

手动版本和自动版本在安装过程中都会自动设置 ROOT PASSWORD，默认设置为 Sys@1234，无需手动设置。

- (2) 软件安装完成后，服务器/云终端/虚拟机会自动重启，并进入参数配置页面，如图 4-24 所示。

图4-24 参数配置页面





说明

- 若管理网络中已部署 DHCP 服务器，则服务器会自动获取管理 IP 地址；若未部署 DHCP 服务器，则在图 4-24 所示页面中各项网络参数均为空。
- 用户需要在服务器控制台中将网络模式修改为静态 IP，并手动为服务器配置管理 IP 地址。

4.6 安装后版本确认



注意

安装完成后，请务必执行安装后版本确认操作，以确保安装版本正确，避免后续版本错误造成遗留问题。

4.6.1 Workspace 版本号确认

- (1) 登录管理平台后台（用户名/密码默认为 root/Sys@1234）。
- (2) 执行命令 cat /etc/workspace-server.version 查看 Workspace 版本。

图4-25 Workspace 版本信息

```
Shell for local user 'root'.

Type 'exit' to return to the management console.
[root@vksnode ~]# cat /etc/workspace-server.version
E1010 U500R001B07D010
20210720Build01E1010UniCloudX86UniCloud
Build Wed Jul 21 10:21:48 CST 2021
WS_BRANCH:rc-E1010-20210531
CAS_BRANCH:v-cas-e0721
CAS_FRONT_BRANCH:v-cas-e0721
UIS_FRONT_BRANCH:v-uis-E0746
[root@vksnode ~]# _
```

4.6.2 检查内核版本

- (1) 在管理平台后台，执行命令 uname -a 查看系统内核版本。

图4-26 系统内核版本信息

```
[root@vksnode ~]# uname -a
Linux vksnode 4.14.131-generic #862.el7 SMP Thu Nov 28 02:44:16 CST 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@vksnode ~]# _
```

4.6.3 Workspace 系统组件安装检查

- (1) 登录管理节点平台后台，在`/opt`目录下执行`./vdi_check.sh`检查组件安装结果。

图4-27 组件安装结果

```
[root@vksnode ~]# cd /opt
[root@vksnode opt]# ./vdi_check.sh
workspace-server install successfully!
controller install successfully!
nginx install successfully!
ssv install successfully!
netdisk install successfully!
samba install successfully!
docker install successfully!
BT install successfully!
redis install successfully!
CAS&UIS install successfully!
auth-center install successfully!
database install successfully!
avahi install successfully!
Workspace install successfully!
[root@vksnode opt]#
```



注意

使用手动版本安装时，若主机作为 VKS 节点进行安装，安装完成后上图所示的个别组件检查结果将不通过（例如 `workspace-server/database`），属于正常现象，不影响使用。

5 系统配置与登录

5.1 配置管理IP地址

当所有服务器、外部监控节点均完成 `Workspace Console` 管理软件的安装后，用户需要指定一台 CVM 节点服务器作为管理节点，并为管理节点和外部监控节点配置管理 IP 地址。




说明

安装完成后，用户需要在服务器控制台中将网络模式修改为静态 IP，并手动为服务器配置管理 IP 地址。

手工配置静态管理 IP 地址的步骤如下：


- (1) 打开服务器的远程 KVM 控制台，进入参数配置页面，如图 5-1 所示。

图5-1 参数配置页面




- (2) 通过 $<\uparrow><\downarrow>$ 键选择<Network and Management Interface>选项，单击<Enter>键进入 Network and Management Interface 页面。

图5-2 Network and Management Interface 页面




- (3) 选择<Configure Management Interface>选项，单击<Enter>键，弹出 Login 对话框，输入 root 用户名密码（默认为 Sys@1234）。

图5-3 Login 对话框



- (4) 单击<Enter>键，进入选择管理网网卡页面，选择一个物理接口作为管理网口。

图5-4 选择管理网网卡页面




- (5) 单击<Enter>键，进入设置静态 IP 页面，配置管理网 IP 地址、子网掩码、网关、主机名和 VLAN ID 等信息，单击<Enter>键完成配置。



注意

服务器管理网 IP 地址不能配置为 172.17.0.0/16 及其子网段的 IP，系统中已存在的服务已默认配置该 IP 及网段。

图5-5 设置静态 IP 页面



5.2 登录

- 管理平台安装时将自动安装用户自助系统，管理员无需单独安装。安装完成后，可通过浏览器访问用户自助系统或管理平台。管理节点的管理 IP 地址为用户在[配置管理 IP 地址](#)章节中配置的 IP 地址。浏览器的要求如下：
- 必须关闭浏览器的弹出窗口阻塞设置。
- 必须使能浏览器的 Cookies。
- 必须将 UniCloud Workspace Console 站点加入浏览器的受信任站点。
- 浏览器需要的显示器分辨率宽度至少为 1280，推荐分辨率为 1440*900 或者更高。
- 推荐使用 Chrome 45+、FireFox 49+及其以上版本的浏览器。

本章将分别介绍登录用户自助系统和管理平台的方法。



说明

若系统部分 Web 界面存在乱码，可能因资源未完全加载导致，只需刷新浏览器即可正常显示。

5.2.1 登录 Workspace Console 用户自助系统

1. 未开启网关代理场景

- (1) 打开浏览器，在地址栏中输入 `http://<管理节点的管理 IP 地址>:8083/ssv`，进入 Workspace Console 用户自助系统页面，如[图 5-6](#)所示。

图5-6 WorkWorkspace Console 用户自助系统页面



- (2) 单击页面中的<管理控制台>或<登录>按钮，进入 WorkWorkspace Console 用户自助系统登录页面，如图 5-7 所示。

图5-7 Workspace Console 用户自助系统登录页面（未开启网关代理场景）



- (3) 对于普通用户，可通过下方“注册”链接，注册用户账号；对于管理员，可使用系统默认的管理员账号和密码（admin/Cloud@1234）登录。

2. 开启网关代理场景

在开启网关代理场景下，普通用户在外网通过网关代理访问用户自助系统，管理员则需在内网访问用户自助系统。

- (1) 普通用户打开浏览器，在地址栏中输入 `http://<网关对外 IP 地址>:8083/ssv`，进入 WorkSpace Console 用户自助系统页面，如图 5-8 所示。单击页面中的<管理控制台>或<登录>按钮，进入 WorkWorkspace Console 用户自助系统登录页面。

图5-8 WorkWorkspace Console 用户自助系统页面



- (2) 在 WorkWorkspace Console 用户自助系统登录页面，普通用户可通过下方“注册”链接，注册用户账号。

图5-9 WorkSpace Console 用户自助系统登录页面（开启网关代理场景）



- (3) 对于管理员，需在内网打开浏览器，在地址栏中输入 `http://<管理节点的管理 IP 地址>:8083/ssv`，进入 WorkSpace Console 用户自助系统页面，单击页面中的“`<管理控制台>`”或“`<登录>`”按钮，进入 WorkWorkspace Console 用户自助系统登录页面，可使用系统默认的管理员账号和密码（`admin/Cloud@1234`）登录，如图 5-7 所示。

5.2.2 登录 Workspace Console 管理平台

- (1) 打开浏览器，在地址栏中输入 `http://<管理节点的管理 IP 地址>`，进入 Workspace Console 管理平台登录页面，如图 5-10所示。

图5-10 Workspace Console 管理平台登录页面



- (2) 在登录页面中输入系统默认的管理员账号和密码(`admin/Cloud@1234`)，单击<登录>按钮，进入 Workspace Console 系统初始化引导流程的时间配置页面。

6 管理平台初始化

首次登录 **Workspace Console** 管理平台后，需对系统进行初始化部署。目前，系统支持计算虚拟化和超融合架构两种部署方式。




注意

管理平台服务器初始化之前，请先后台执行命令 `uname -a` 检查各个服务器主机内核，确保版本一致。若系统内核版本不一致，可能导致初始化失败。检查主机内核的方法，请参见[检查内核版本](#)。

6.1 计算虚拟化部署

- (1) 在登录页面中输入默认用户名和密码（`admin/Cloud@1234`），单击<登录>按钮，进入 **Workspace Console** 系统初始化引导流程的时间配置页面。
- (2) 设置 NTP 主服务器与备用服务器，完成后单击<下一步>按钮，进入场景选择页面。

图6-1 **Workspace Console** 系统初始化引导流程—时间配置




提示

NTP 主服务器推荐设置为管理服务器，当 NTP 主服务器设置为管理服务器时，无需配置备用服务器。


- (3) 部署场景选择“计算虚拟化”，单击<下一步>按钮，进入规划网络页面。

图6-2 Workspace Console 系统初始化引导流程一选择场景



(4) 设置网络规划参数，完成后单击<下一步>按钮，弹出操作确认对话框。

图6-3 Workspace Console 系统初始化引导流程一规划网络






注意

- 服务器管理网 IP 地址不能配置为 172.17.0.0/16 及其子网段的 IP，系统中已存在的服务已默认配置该 IP 及网段。
 - 请确保管理网起始 IP、子网掩码、网关和 VLAN ID 填写正确，若填写错误或未填写，可能会导致初始化过程失败。
 - 主机池名称如果不填写，则使用默认的主机池名称“workspace_0”。
 - 集群名称如果不填写，则使用默认的集群名称“cluster_0”。
-

图6-4 操作确认对话框




说明

下发初始化数据后，Workspace Console 管理节点的管理网 IP 地址会被修改为网络规划页面中设置的管理网起始 IP 地址。若规划网络页面中设置的管理网起始 IP 地址与初始登录 Workspace Console 管理平台所使用的管理 IP 地址不一致时，网页会自动刷新并跳转到以新管理网 IP 为登录地址的登录页面，输入用户名和密码登录后进入到选择主机页面，否则直接进入选择主机页面。

- (5) 单击<确定>按钮，进入选择主机配置页面，根据主机 IP、网卡 MAC 地址和主机序列号等信息，选择需要加入集群的主机。

图6-5 Workspace Console 系统初始化引导流程—主机配置



说明

图 6-5 为融合部署方案，如果采用分离部署方案，请将管理主机只作为管理节点来使用，不勾选“业务节点”。

(6) 单击目标主机对应操作列<配置网卡>按钮，弹出“配置网卡”对话框。

图6-6 配置网卡对话框




表6-1 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|--------|---|
| 网卡配置模板 | <ul style="list-style-type: none"> 要使用此功能，须保证其他待加入集群的主机与此模板主机有相同名称且处于活动状态的物理接口，且各物理接口速率应满足对应网络的最低配置要求。 开启后，加入集群的其他主机会根据此主机的网络配置进行自动设置，实现批 |

| 参数名称 | 参数说明 |
|------|--|
| | 量部署。例如，开启网卡配置模板功能的主机 A 的配置为管理网 eth0，业务网 eth1，则其他待加入集群的主机上也必须存在 eth0, eth1 两个活动状态的物理接口，且 eth0、eth1 的速率需大于等于 1000Mbps。对于不满足条件的主机，需要手工指定各网络使用的物理接口。 |
| IP地址 | 在规划网络页面中设置的管理网起始IP分配给管理节点。其余待加入集群的主机的管理网IP地址若不单独指定，则采取自动分配原则，在设置的起始IP的基础上依次加1。主机的业务网无需配置IP地址。 |
| 物理接口 | 必须为主机管理网配置所使用的物理接口。业务网所使用的物理接口选配。若不为业务网配置物理接口，则在初始化完成后，主机上不会自动创建业务网络类型的虚拟交换机，需手工在Workspace Console管理平台中添加。 |



注意

配置主机管理网、业务网使用的物理接口时，若当前配置的主机各网络物理接口的复用关系与其他已配置的主机不一致，则会导致其他已配置主机的配置失效，需重新进行配置。例如：对于已配置的主机 A，其管理网和业务网分别单独使用 eth0 和 eth1。当配置主机 B 时，管理网和业务网复用 eth0。与主机 A 相比，主机 B 的管理网与业务网复用了同一个物理接口，复用关系发生了变化。配置完主机 B 后，主机 A 的配置将失效，需重新配置。

- (7) 在如图 6-6 所示的页面中单击 图标，弹出“选择物理接口”对话框，如图 6-7 所示，依次配置主机管理网和业务网使用的物理接口，单击<确定>按钮完成操作。



注意

- 若配置了 VLAN 隔离，则与对应物理接口连接的物理交换机端口需配置为 Trunk 模式，并允许相应的 VLAN 通过。
- 若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“主备负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口不应配置聚合。
- 若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“基本负载分担”或“高级负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口应配置为静态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机非 vSwitch0 绑定的管理网物理接口连接的交换机侧端口 shutdown，然后再次扫描主机。
- 若主机侧配置“动态链路聚合”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口必须配置动态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机管理网物理接口连接的交换机侧端口配置为聚合边缘接口。然后再次扫描主机。
- 链路聚合时不能选择两个速率不同的物理接口。

图6-7 选择物理接口对话框



表6-2 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|--------|---|
| 链路聚合模式 | 物理接口之间的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为“动态链路聚合”时，物理交换机侧需要开启LACP（链路汇聚控制协议）。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。 |
| 负载分担模式 | <ul style="list-style-type: none">高级负载分担：根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口和目的端口进行负载分担。基本负载分担：根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。推荐使用“基本负载分担”，多个物理接口同时工作，增加了网络带宽、同时降低了单个物理接口的负载压力、增强了稳定性和可靠性。主备负载分担：根据物理接口主备进行负载分担。主接口出现故障时，自动使用备接口进行网络流量的处理。当链路聚合模式为“静态链路聚合”时，此参数才可选。 |

- (8) 网卡配置完成后，在如图 6-8 所示选择主机页面选择欲添加到集群的主机，单击<选择主机添加到集群>按钮，弹出“主机配置确认”对话框，如图 6-9 所示。

图6-8 主机配置—添加主机




图6-9 主机配置确认对话框



(9) 单击<确定>按钮，弹出“设置密码”对话框。统一设置所有主机 root 用户的密码。

图6-10 设置密码对话框



- (10) 密码设置完成后，单击<确定>按钮，开始将主机添加到集群中，添加完成后回到主机配置页面，主机状态为“已添加”。

图6-11 主机配置



注意
主机配置完成后，一旦单击<下一步>按钮之后不可返回，请再三确认主机配置是否正确。

- (11) 单击<下一步>按钮，进入 License 授权页面。若已有软件授权书，请参考 Workspace 授权一节中的内容完成 Workspace License 授权。如暂未获取到软件授权书，则选择“暂无授权服务器，先使用试用版本”。完成后单击<完成>按钮，进入管理平台界面。

图6-12 Workspace Console 系统初始化引导流程—License 授权-本地授权






图6-13 Workspace Console 系统初始化引导流程—License 授权-远程授权



说明

- **本地授权:** 由与管理平台互通的 Licence server 服务器进行授权管理。对于 E1003 及以上版本的 Workspace 云桌面管理平台请使用 E1145 及以上版本的 Licence Server 进行本地授权。
- **远程授权:** 云操作系统统一纳管授权。当管理平台被云操作系统纳管时选择该授权模式。

图6-14 计算虚拟化初始化完成进入管理平台界面




6.2 超融合架构部署

6.2.1 三节点及以上


- (1) 在登录页面中输入默认用户名和密码 (admin/Cloud@1234)，单击<登录>按钮，进入 Workspace Console 系统初始化引导流程的时间配置页面。

图6-15 Workspace Console 登录页面



- (2) 设置 NTP 主服务器与备用服务器，完成后单击<下一步>按钮，进入场景选择页面。


图6-16 Workspace Console 系统初始化引导流程—时间配置



NTP 主服务器推荐设置为管理服务器，当 NTP 主服务器设置为管理服务器时，无需配置备用服务器。


- (3) 部署场景选择“超融合架构”，单击<下一步>按钮，进入规划网络页面。

图6-17 Workspace Console 系统初始化引导流程—选择场景



- (4) 设置网络规划参数，完成后单击<下一步>，弹出操作确认对话框。


图6-18 Workspace Console 系统初始化引导流程—规划网络



⚠ 注意

- 服务器管理网 IP 地址不能配置为 172.17.0.0/16 及其子网段的 IP，系统中已存在的服务已默认配置该 IP 及网段。
- 请确保管理网起始 IP、子网掩码、网关和 VLAN ID 填写正确，若填写错误或未填写，可能会导致初始化过程失败。

图6-19 操作提示对话框





说明

下发初始化数据后，**Workspace Console** 管理节点的管理网 IP 地址会被修改为网络规划页面中设置的管理网起始 IP 地址。若规划网络页面中设置的管理网起始 IP 地址与初始登录 **Workspace Console** 管理平台所使用的管理 IP 地址不一致时，网页会自动刷新并跳转到以新管理网 IP 为登录地址的登录页面，输入用户名和密码登录后进入到选择主机页面，否则直接进入选择主机页面。

- (5) 单击<确定>按钮，进入选择主机配置页面，根据主机 IP、网卡 MAC 地址和主机序列号等信息，选择需要加入集群的主机。

图6-20 初始化部署引导流程—选择主机

| 主机IP | MAC地址 | 序列号 | 主机角色 | 软件版本 | 主机状态 | 操作 |
|---------------|-------------------|----------------------|------|----------|------|------|
| 10.125.70.51 | 4ce9e4cc819c | 210200A00QH197000701 | 管理节点 | E1010 | 未添加 | 配置网卡 |
| 10.125.70.52 | 4ce9e4cc81a6 | 210200A00QH197000699 | 业务节点 | E1010 | 未添加 | 配置网卡 |
| 10.125.70.53 | 4ce9e4cc81c0 | 210200A00QH197000698 | 业务节点 | E1010 | 未添加 | 配置网卡 |
| 10.125.70.109 | 88:df:9e:2b:55:20 | 210200A00QH199014277 | | 0 | 未添加 | 配置网卡 |
| 10.125.70.116 | d4:61:f1:17:a2:72 | 210200A00DN175000022 | | E0742502 | 未添加 | 配置网卡 |



说明

图 6-20 为融合部署方案，如果采用分离部署方案，请将管理主机只作为管理节点来使用，不勾选“业务节点”。具体管理节点分离部署方案请参见产品相关开局指导。

- (6) 单击目标主机对应操作列的配置网卡按钮，弹出配置网卡对话框。

图6-21 配置网卡对话框




表6-3 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|--------|---|
| 网卡配置模板 | 开启后，加入集群的其他主机会根据此主机的网络配置进行自动设置，实现批量部署。要使用此功能，须保证其他待加入集群的主机与此模板主机有相同名称且处于活动状态的物理接口，且各物理接口速率应满足对应网络的最低配置要求。例如，开启网卡配置模板功能的主机A的配置为管理网eth0，业务网eth1，存储内外网复用eth2、eth3，则其他待加入集群的主机上也必须存在eth0，eth1，eth2，eth3四个活动状态的物理接口，且eth0、eth1的速率需大于等于1000Mbps，eth2、eth3的速率需大于等于10000Mbps。对于不满足条件的主机，需要手工指定各网络使用的物理接口。 |
| IP地址 | 主机各网络的IP地址若不单独指定，则采取自动分配原则，在各网络设置的起始IP的基础上依次加1。管理网起始IP分配给管理节点。主机的业务网无需配置IP地址。 |
| 物理接口 | 必须为主机管理网、存储内网、存储外网配置所使用的物理接口。业务网所使用的物理接口选配。若不为业务网配置物理接口，则在初始化完成后，主机上不会自动创建业务网络类型的虚拟交换机，需手工在Workspace Console管理平台中添加。 |

⚠ 注意

配置主机管理网、业务网、存储内网和存储外网使用的物理接口时，若当前配置的主机各网络物理接口的复用关系与其他已配置的主机不一致，则会导致其他已配置主机的配置失效，需重新进行配置。例如：对于已配置的主机A，其管理网和业务网分别单独使用eth0和eth1，存储内网和存储外网复用eth2、eth3。当配置主机B时，管理网和业务网复用eth0，存储内外网复用eth1、eth2。与主机A相比，主机B的存储内外网仍复用两个物理接口，但管理网与业务网复用了同一个物理接口，复用关系发生了变化。配置完主机B后，主机A的配置将失效，需重新配置。

- (7) 在如图6-21所示页面中单击图标，弹出选择物理接口对话框，如图6-22所示，依次配置主机管理网、业务网、存储内网和存储外网使用的物理接口。



注意

- 若配置了 VLAN 隔离，则与对应物理接口连接的物理交换机端口需配置为 Trunk 模式，并允许相应的 VLAN 通过。
- 若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“主备负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口不应配置聚合。
- 若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“基本负载分担”或“高级负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口应配置为静态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机非 vSwitch0 绑定的管理网物理接口连接的交换机侧端口 shutdown，然后再次扫描主机。
- 若主机侧配置“动态链路聚合”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口必须配置动态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机管理网物理接口连接的交换机侧端口配置为聚合边缘接口。然后再次扫描主机。
- 链路聚合时不能选择两个速率不同的物理接口。

图6-22 选择物理接口对话框



表6-4 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|--------|---|
| 链路聚合模式 | 物理接口之间的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为“动态链路聚合”时，物理交换机侧需要开启LACP（链路汇聚控制协议）。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。 |

| 参数名称 | 参数说明 |
|--------|---|
| 负载分担模式 | <p>物理接口之间的负载分担模式，包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高级负载分担：根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口和目的端口进行负载分担。 • 基本负载分担：根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。推荐使用“基本负载分担”，多个物理接口同时工作，增加了网络带宽、同时降低了单个物理接口的负载压力、增强了稳定性和可靠性。 • 主备负载分担：根据物理接口主备进行负载分担。主接口出现故障时，自动使用备接口进行网络流量的处理。当链路聚合模式为“静态链路聚合”时，此参数才可选。 |

- (8) 当所有目标主机都配置完成后，在选择主机页面单击<设置密码>按钮，弹出“设置密码”对话框。统一设置所有主机 root 用户的密码，单击<确定>按钮完成密码设置。

图6-23 设置密码对话框



- (9) 在如图 6-20 所示主机配置页面单击<选择主机添加到集群>按钮，弹出主机配置确认对话框。查看已配置主机的主机名、管理网 IP 和存储内外网 IP 是否符合预先规划，单击<确定>按钮开始将主机添加到集群。

图6-24 主机配置确认对话框





图6-25 配置主机




- (10) 主机添加到集群完成后，回到主机配置页面，确认主机状态为“已添加”后，单击<下一步>按钮，进入配置存储页面。

图6-26 主机添加到集群完成



- (11) 选择存储集群的部署方式、配置方式、副本个数、缓存分区大小和故障域。

图6-27 初始化部署引导流程—配置存储



配置存储过程中请勿关闭浏览器管理平台页面或退出管理平台。

表6-5 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|-------|--|
| 部署方式 | <p>存储集群支持四种部署方式，包括闪存加速、全SSD、全HDD和快慢池。</p> <ul style="list-style-type: none"> 闪存加速：数据盘使用 HDD 盘，读/写缓存加速盘使用 SSD 盘。闪存加速为较常用方式，配置闪存加速时每台服务器的 SSD 硬盘个数：HDD 硬盘个数$\geq 1:5$。仅当部署方式为“闪存加速”时，部署完成后可在管理平台[系统/高级设置/硬盘池加速缓存策略]页面配置硬盘池缓存加速功能。 全 SSD：数据盘使用 SSD 盘，无读/写缓存加速盘，提供高性能的存储服务。 全 HDD：数据盘使用 HDD 盘，无读/写缓存加速盘，提供普通存储服务。 快慢池：数据盘使用 SSD 和 HDD 盘，SSD 盘被划分到快池，HDD 盘被划分到慢池，快池用来提供高性能服务，慢池用来提供普通存储服务。 |
| 配置方式 | <p>初始化完成后，系统会以此设置的配置方式自动在分布式存储集群中创建一个硬盘池，硬盘池是基于所有数据盘创建的一组硬盘的集合。该参数决定了在使用该硬盘池的数据池中创建的块设备占用存储空间的分配方式以及容量是否能够超配，支持厚配置与精简配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 厚配置：预先提供大量存储空间以满足用户需求。硬盘池的数据池中块设备实际可用容量与创建时分配容量一致，且块设备总容量无法超过数据池实际有效容量。选择此种配置，预置存储池将配置为 iSCSI 共享文件系统。 精简配置：通过按需分配的方式优化存储利用率。块设备占用存储空间的容量按需分配。在使用该配置方式硬盘池的数据池中创建块设备时，块设置的容量可以超过数据池的可用容量。选择此种配置，预置存储池将配置为 RBD 网络存储池。 |
| 副本个数 | 数据备份的副本的个数，使用N副本的可用容量是裸容量的N分之一。对于关键业务和可靠性要求高的场景，两副本冗余性不足，建议采用三副本及以上方式进行部署。 |
| 缓存分区大 | 只有当部署方式为闪存加速时才会出现此选项。使用闪存加速作为部署方式时会使用HDD |


| 参数名称 | 参数说明 |
|------|---|
| 小 | 盘作为数据盘，SSD盘作为缓存盘。系统会根据数据盘的个数对SSD盘进行分区，一个数据盘对应一个缓存分区，默认缓存分区大小为50G。当实际业务数据量比较大时，可以将此值适当调大。 |
| 故障域 | <p>故障域是集群数据分布的最小单元。集群存储数据时，一份数据的不同副本或分片会被分布存储在不同的故障域内，根据冗余策略的配置，允许一定数量的故障域故障而不丢失数据，从而提高集群数据存储的可靠性。</p> <ul style="list-style-type: none"> “机架”故障域：集群内每个机架为一个故障域，一份数据的不同副本或分片分布存储在不同的机架中。推荐集群规模较大、机架较多的情况下选择此类型。 “主机”故障域：集群内每台主机为一个故障域，一份数据的不同副本或分片分布存储在不同的主机中（可在同一个机架中）。缺省情况下，故障域类型为“主机”。 |

- (12) 配置主机机架：单击主机列表中的机架下拉选项框，选择“配置机架”菜单项，弹出配置机架对话框，如图 6-28 所示。单击<增加机架>按钮，弹出增加机架对话框，如图 6-29 所示，配置机架名称和机架个数。单击<确定>按钮，返回配置机架对话框，选择已增加的机架，单击<确定>按钮完成选择。

图6-28 配置机架对话框



图6-29 增加机架对话框



说明

- 增加主机到集群中时需要选择机架，集群最多允许创建 32 个机架，创建机架时，机架名称不能与硬盘池名称或主机名称相同。
- 建议根据需要部署的物理服务器所摆放机架的实际情况创建机架。比如有六台物理服务器，摆放在两个机架上，则根据实际的机架名称创建 2 个机架。但用户也可根据实际情况灵活处理。

(13) 单击主机操作列<编辑>按钮，弹出修改主机对话框，修改主机用途、加入存储集群的数据盘或缓存盘，单击<确定>按钮完成操作。

图6-30 修改主机对话框




- (14) 存储配置完成后，单击<下一步>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，进入自动安装和配置分布式存储页面。

图6-31 操作确认对话框



图6-32 自动安装和配置分布式存储页面



- (15) 分布式存储集群初始化完成后，单击<下一步>按钮，进入 License 授权页面。若已有软件授权书，请参考 [Workspace 授权](#)一节中的内容完成 Workspace License 授权。如暂未获取到软件授权书，则选择“暂无授权服务器，先使用试用版本”。完成后单击<完成>按钮，进入管理平台界面。

图6-33 Workspace Console 系统初始化引导流程—License 授权-本地授权





图6-34 Workspace Console 系统初始化引导流程—License 授权-远程授权



说明

- **本地授权:** 由与管理平台能互通的 Licence server 服务器进行授权管理。
- **远程授权:** 云操作系统统一纳管授权。当管理平台被云操作系统纳管时选择该授权模式。

- (16) 在双机热备页面中，单击<热备搭建>按钮，弹出“热备搭建”对话框，配置热备搭建参数，单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，开始热备搭建。

图6-35 热备搭建页面




图6-36 热备搭建对话框




表6-6 主要参数说明

| 参数名称 | 参数说明 |
|------------|---|
| 虚IP地址 | 管理平台对外提供访问的 IP 地址，必须为空闲 IP，建议使用此 IP 访问管理平台。 |
| 存储组件虚IP | 分布式存储系统管理高可用性的IP地址，该IP必须与管理网同网段，且未被占用。系统默认自动分配，也可以手动指定。 |
| 备机位置 | <p>备管理平台部署位置，包括：管理平台中主机、其他。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果当前是融合部署场景，即主备管理平台均作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，则备机位置为管理平台中主机。 如果当前是分离部署场景，即主备管理平台均不作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，则备机位置为其他。 |
| 备机IP地址 | 备管理平台主机的管理IP地址，当备机位置选择“管理平台中主机”时，需设置此参数。 |
| 备机当前IP地址 | 分离部署场景下自定义配置主机的IP地址，当备机位置选择“其他”时，需设置此参数。 |
| 备机配置IP地址 | 系统自动分配的备机IP地址，当备机位置选择“其他”时，需设置此参数。 |
| 仲裁方式 | <p>双机热备系统的仲裁方式，包括高级仲裁和简易Ping方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 高级仲裁：主备节点向仲裁主机发送本机状态信息，仲裁主机根据接收到的信息进行仲裁，回送给主备节点角色信息，仲裁主机必须安装管理平台软件。建议选择集群内的主机作为仲裁主机。 简易 Ping 方式：指定两个仲裁 IP 地址。当主备管理平台之间通信异常时，主备节点同时 ping 两个仲裁 IP 地址来判断自身是否网络故障。若节点无法同时 ping 通两个仲裁 IP 地址，则认为自身故障，降为备机。 |
| 仲裁主机IP地址 | 当仲裁方式选择高级仲裁，仲裁主机的IP地址，仲裁主机必须是已安装管理平台软件的主机。 |
| 仲裁主机root密码 | 当仲裁方式选择高级仲裁，仲裁主机root用户的密码。 |
| 仲裁IP地址1 | 当仲裁方式选择简易Ping方式，需提供两个不同的仲裁IP地址。仲裁地址为局域网中能够访问的网关或一直可以连通的主机IP，用于测试管理平台主机网络是否故障，建议使用网关的IP地址。 |
| 仲裁IP地址2 | 当仲裁方式选择简易Ping方式，需提供两个不同的仲裁IP地址。仲裁地址为局域网中能够访问的网关或一直可以连通的主机IP，用于测试管理平台主机网络是否故障，建议使用网关的IP地址。 |
| 预估主机个数 | 预估管理平台中主机的个数，用于计算数据库分区大小。 |
| 预估虚拟机个数 | 预估管理平台中虚拟机的个数，用于计算数据库分区大小。 |
| 数据库分区大小 | 数据库分区是在管理平台主机的 / vms 分区中创建的分区，用于主备管理平台间的数据同步。数据库分区大小 = (预估主机个数 * 7MB + 预估虚拟机个数 * 5MB) * 15 天 / 1024MB，最少 20GB。 |

图6-37 热备搭建中



- (17) 热备搭建完成后，可以看到备节点信息。单击左侧“配置检测”菜单项，按照页面处理建议完成检测项处理，处理完成后双机热备功能才能正常使用。



说明

双机热备搭建完成之后，也可单击<完成>按钮，完成管理平台初始化。随后进入管理平台界面，在管理平台[系统/双机热备管理/配置检测]中处理检测项建议。


图6-38 双机热备搭建完成

The screenshot shows the 'System Initialization' process at step 7, 'Dual Machine Hot Backup'. On the left, there is a sidebar with tabs: 双机热备 (selected), 配置检测, and 共享存储. The main area displays a table for 'Dual Machine Hot Backup System' under the '热备热备' tab. The table has columns: 名称 (Name), 状态 (Status), 主机角色 (Host Role), IP地址 (IP Address), CPU, 内存 (Memory), 硬盘大小 (Disk Size), 硬盘利用率 (Disk Utilization), 主机时间 (Host Time), and 运行时间 (Run Time). Two nodes are listed:

| 名称 | 状态 | 主机角色 | IP地址 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 硬盘利用率 | 主机时间 | 运行时间 |
|----------|----|------|---------------|-----|----------|----------|--------|---------------------|-----------|
| cwknode1 | 正常 | 主节点 | 172.88.111.82 | 32 | 125.32GB | 278.99GB | 34.00% | 2021-03-24 16:27:05 | 20时57分19秒 |
| cwknode2 | 正常 | 备节点 | 172.88.111.84 | 32 | 125.32GB | 278.99GB | 32.00% | 2021-03-24 16:27:05 | 21时16分2秒 |


At the bottom, there are '上一步' (Previous Step) and '完成' (Finish) buttons.

图6-39 处理配置检测项建议



(18) 单击<完成>按钮，管理平台初始化完成，将自动进入管理平台界面。

图6-40 超融合初始化完成后进入管理平台



6.2.2 两节点


超融合两节点部署方案将两台物理服务器作为计算和存储节点，将云终端或虚拟机作为外部监控节点，从而构成最精简的超融合环境，两节点部署方法请参见《UniCloud Workspace 云桌面 两节点配置指导》。

7 License 授权

7.1 Workspace授权

Workspace 云桌面管理平台未被云操作系统纳管时，管理平台授权模式选择本地授权，由与管理平台互通的 License Server 服务器进行授权管理，如下图管理平台 License 配置界面所示。

图7-1 管理平台本地授权




说明

- 推荐使用物理服务器搭建 License Server，若无可用的物理服务器，可选择与物理服务器配置接近的虚拟机搭建。
- 请使用 E1145 及以上版本的 License Server 进行授权。

7.2 UniCloud SDS授权

超融合架构完成部署后，如需使用 UniCloud SDS 分布式存储，需在 Workspace 云桌面管理平台的[UniCloud SDS/注册信息]页面中完成 UniCloud SDS 的 License 注册与激活，如下图管理平台 UniCloud SDS 注册信息页面所示。

图7-2 UniCloud SDS 注册信息页面



8 客户端安装与部署

UniCloud Workspace 云桌面客户端是 UniCloud Workspace 云桌面解决方案的一个客户端软件，包括 VDI 客户端、IDV 客户端和 VOI 客户端。



注意

- 为确保终端与管理平台间通信正常，终端注册到管理平台后禁止修改其本地时间。
- 客户端配套的终端型号，请参见产品相关版本说明书。

8.1 VDI客户端安装

VDI 客户端支持自动和手动两种方式安装。两种安装方式的说明如下表所述。

表8-1 客户端安装方法说明

| 安装方法 | 说明 |
|------|---|
| 自动安装 | <ul style="list-style-type: none">终端接入网络并上电开机后，通过 SpaceAgent 组件自动发现管理平台，并从管理平台下载适配终端型号的客户端进行安装。官方指定的 VDI 终端，出厂时已预装 SpaceAgent 组件。未安装 SpaceAgent 组件的终端，可参见 SpaceAgent 安装一节，完成 SpaceAgent 安装。 |
| 手动安装 | 手动下载安装包进行客户端安装。 |

8.1.2 安装软件准备

从产品发布的总包中可获取客户端压缩包，解压客户端压缩包并根据实际情况选择对应的 VDI 客户端安装包，参见[客户端安装包上传](#)一节，将客户端安装包上传至管理平台。各 VDI 客户端安装包使用场景如下表所示：


表8-2 VDI 客户端安装包

| 安装包名称 | 架构 | 适配系统 | 适用终端 | 说明 |
|---|--------|-----------------|---------------------------|-------------|
| UniCloud_Workspace_App-version-win32.zip | X86 | Windows | 通用 (windows系 统设备均可) | 不支持XP 系统 |
| UniCloud_Workspace_App-version-linux-x64.zip | X86 | SpaceOS、 UOS | C101LS系 列、C500 | |
| UniCloud_Workspace_App-version-UOS-mips64 el.zip | MIPS64 | UOS | 清华同方龙 芯3A-4000 | |

8.1.3 创建终端分组

- (1) 登录 **Workspace Console** 管理平台，登录方法请参见[登录 Workspace Console 管理平台](#)，进入管理平台首页后，单击左侧导航栏[终端/终端]菜单项进入终端页面，单击“终端分组”页签，进入终端分组概览页面，单击<新建>按钮，弹出“新建终端分组”对话框。
- (2) 分组类型选择“VDI 分组”，规划网络参数为终端所在网段的参数，认证方式根据应用场景选择用户认证或终端认证。
- (3) 匹配客户端只支持“**Workspace**”，客户端模式根据需求进行选择，配置完成后单击<确定>按钮，完成终端分组创建。

图8-1 新建终端分组




说明

- 若在管理平台创建终端分组前，终端已经连网开机，SpaceAgent会将终端注册到管理平台的终端“默认分组”下，需要手动将其移动到目标终端分组。
- 推荐按照终端网络规划先在管理平台进行终端分组配置，然后终端上电自动注册到目标分组完成客户端自动下载部署。
- 终端注册到管理平台之后，请勿手动修改终端系统时间。
- 客户端展示模式：若选择“默认”，客户端将根据终端类型自适应显示效果。当终端为SpaceOS终端、原云桌面终端或第三方云终端时，客户端默认采用全屏展示，而其余终端上安装的客户端均默认以窗口展示。
- 开启网关代理时，Workspace App客户端仅支持“用户认证”，且客户端展示模式仅支持“默认”。

8.1.4 自动安装


- (1) 终端联网、上电、开机后，SpaceAgent将自动发现管理平台（可通过SpaceConfig配置程序查看），并注册到管理平台提前规划的终端分组。

图8-2 SpaceConfig 查看管理平台信息



- (2) 管理平台根据提前配置好的网段规划资源池，将对应的客户端下发到终端。终端将自动安装好客户端，安装完成后自动弹出登录界面。

图8-3 安装完成后自动弹出客户端登录界面



8.1.5 手动安装（Windows）

UniCloud Workspace 云桌面解决方案中，暂未提供官方指定的 Windows 系统的终端，用户可自行在 Windows 系统上（如个人 PC）安装对应的 VDI 客户端。

1. 系统配置要求

表8-3 系统配置要求

| 操作系统 | 配置 |
|----------------------|--|
| Windows 10 1709及以上版本 | <ul style="list-style-type: none">• CPU: 4 核（主频≥2.2GHz）• 内存: 3GB 或以上• 硬盘: 软件需要 4GB 磁盘空间• 网卡: 千兆网卡*1 |

2. 获取安装包


可通过以下两种途径获取安装包：

- 完成[客户端安装包上传](#)后，在终端上使用浏览器访问地址：`<管理平台IP:8083/data/version>`目录下载所需安装包。
- 从产品发布的总包中可获取客户端压缩包，解压客户端压缩包并将所需客户端安装包通过其他途径（U 盘、共享文件等）拷贝至终端上。

3. 安装方法

(1) 右键单击.exe 安装文件，选择[以管理员身份运行]菜单项，进入启动安装界面。

图8-4 启动安装




手动安装 Workspace App 时，无论是否已安装 SpaceAgent，均会自动安装对应版本 SpaceAgent，原有 SpaceAgent 将被覆盖。

(2) 根据实际情况，选择安装路径，单击<一键安装>按钮，开始安装。



(3) 安装完成后，桌面将出现 Workspace 的快捷方式：。单击<开始使用>按钮，弹出 USB 驱动更新重启计算机确认对话框，重启计算机，重启后客户端安装完成，可正常使用。

图8-5 重启计算机



提示

- Workspace 云桌面客户端的使用方法请参见《UniCloud Workspace 云桌面 客户端用户手册》。
- 用户通过客户端连接云桌面之前，管理员需在 UniCloud Workspace Console 管理平台上完成桌面镜像、授权策略和桌面池等的配置，具体配置步骤请参见《UniCloud Workspace 云桌面 管理平台联机帮助》中“快速入门”一节的“VDI 配置流程”。

8.1.6 手动安装（SpaceOS/UOS）

1. 获取安装包

可通过以下两种途径获取安装包：

- 完成[客户端安装包上传](#)后，在终端上使用浏览器访问地址：`<管理平台IP:8083/data/version>`目录下载所需安装包。
- 从产品发布的总包中可获取客户端压缩包，解压客户端压缩包并将所需客户端安装包通过其他途径（U 盘、共享文件等）拷贝至终端上。

2. 安装方法

本文以 E1010 版本的 Workspace App 安装为例，后续版本安装方式相同。

- (1) 单击右下角齿轮图标，在 System Tools 中单击 LXTerminal，打开命令框，也可直接使用 **Ctrl+Alt+T** 快捷键调出 LXTerminal 命令框。
- (2) 在命令框中输入以下命令，执行客户端安装程序。安装完成后弹出客户端登录界面。
 - a. `cd+安装包路径`，进入到安装包文件夹中

```
spaceos@localhost:~$ cd /home/spaceos/Downloads
```
 - b. 查看安装包文件夹中的文件

```
spaceos@localhost:~/Downloads$ ll
```
 - c. 解压缩安装包

```
spaceos@localhost:~/Downloads$ unzip UniCloud_Workspace_App-E1010-linux-x64.zip
```
 - d. 以超级管理员权限执行安装程序

```
spaceos@localhost:~/Downloads$ sudo ./install.sh
```



提示

- 客户端的使用方法请参见《UniCloud Workspace 云桌面 客户端用户手册》。
 - 用户通过客户端使用云桌面之前，管理员需在 UniCloud Workspace Console 管理平台上完成桌面镜像、授权策略和桌面池等的配置，具体配置步骤请参见《UniCloud Workspace 云桌面管理平台联机帮助》中“快速入门”一节的“VDI 配置流程”。
-

8.2 IDV客户端安装与部署

8.2.1 安装方法

官方指定的适配 IDV 客户端的终端，出厂时已预装操作系统及对应客户端。若预装的操作系统及客户端版本低于管理平台版本，请参考产品版本说明中升级指导相关章节，进行操作系统与客户端升级。

8.2.2 部署方法

部署 IDV 客户端的时候，IDV 客户端开机后会自动发现管理平台 IP 地址，同时也支持手动输入管理平台的 IP 地址。注册到管理平台之后，IDV 客户端会持续请求虚拟机桌面池和授权用户信息。



提示


- IDV 终端支持通过 DHCP 服务器获取 IP 地址或手动在客户端界面配置静态 IP 地址。
 - IDV 终端的 IP 地址需要与 IDV 终端上运行的虚拟机的 IP 地址在同一网段内。
 - 终端注册到管理平台之后，请勿手动修改终端系统时间。
 - 用户通过 IDV 客户端使用桌面之前，管理员需要在 UniCloud Workspace Console 管理平台上完成桌面镜像、授权策略和桌面池等的配置，具体配置步骤请参见《UniCloud Workspace 云桌面管理平台联机帮助》中“快速入门”一节中的“IDV 配置流程”。
-

- (1) IDV 客户端首次开机时，会自动发现并解析 UniCloud Workspace Console 管理平台 IP 地址。界面显示已发现的所有可注册的管理平台 IP 地址。注册前，终端与管理平台的连接状态如右上角 图标所示。

图8-6 自动发现解析管理平台 IP 地址



图8-7 选择需连接的管理平台 IP 地址



- (2) 选择需注册的管理平台 IP，单击<注册>按钮，或者单击<手动输入>，并在界面中输入管理平台 IP 地址后，单击<注册>按钮。注册成功后，终端与管理平台的连接状态如右上角  图标所示。

图8-8 手动输入管理平台 IP 地址






图8-9 客户端持续请求虚拟机池和授权用户信息



- (3) IDV 客户端会持续请求虚拟机池和授权用户信息，待管理平台为终端分配桌面池，并授权用户后，终端将下载镜像文件。

图8-10 下载镜像文件



(4) 镜像文件下载完成后，将进入用户登录页面。

- 对于授权类型为“单用户”或“多用户”的 IDV 桌面池，需输入用户密码才能登录，如 [图 8-11 所示](#)。
- 对于授权类型为“匿名用户”的桌面池，将自动登录，如[图 8-12 所示](#)。

图8-11 登录页面（以单用户为例）





图8-12 匿名用户登录



8.3 VOI客户端安装与部署

8.3.1 安装方法

官方指定的适配 VOI 客户端的终端，出厂时已预装操作系统及对应客户端。若预装的操作系统及客户端版本低于管理平台版本，请参考产品版本说明书中升级指导相关章节，进行操作系统与客户端升级。

8.3.2 部署方法

部署 VOI 客户端的时候，VOI 客户端开机后会自动发现并注册到管理平台。注册到管理平台之后，VOI 客户端会持续请求虚拟机桌面池和授权用户信息。

💡 提示


- VOI 终端支持通过 DHCP 服务器获取 IP 地址或手动在客户端界面配置静态 IP 地址。
 - VOI 终端的 IP 地址与终端上运行的客户机操作系统的 IP 地址是同一个 IP 地址。
 - 终端注册到管理平台之后，请勿手动修改终端系统时间。
 - 用户通过 VOI 客户端使用桌面之前，管理员需要在 UniCloud Workspace Console 管理平台上完成桌面镜像、授权策略和桌面池等的配置，具体配置步骤请参见《UniCloud Workspace 云桌面管理平台联机帮助》中“快速入门”节中的“VOI 配置流程”。
-

- (1) VOI 客户端首次开机时，会自动发现并解析 UniCloud Workspace Console 管理平台 IP 地址。界面显示已发现的所有可注册的管理平台 IP 地址。注册前，终端与管理平台的连接状态如右上角 图标所示。

图8-13 自动发现解析管理平台 IP 地址



图8-14 选择需连接的管理平台 IP 地址



- (2) 选择需注册的管理平台 IP，单击<注册>按钮，或者单击<手动输入>，并在界面中输入管理平台 IP 地址后，单击<注册>按钮。注册成功后，终端与管理平台的连接状态如右上角图标所示。

图8-15 手动输入管理平台 IP 地址






图8-16 客户端持续请求虚拟机池和授权用户信息



- (3) VOI 客户端会持续请求虚拟机池和授权用户信息，待管理平台为终端分配桌面池，并授权用户后，终端将下载镜像文件。

图8-17 下载镜像文件



(4) 镜像文件下载完成后，将进入用户登录页面。

- 对于授权类型为“单用户”或“多用户”的VOI桌面池，需输入用户密码才能登录，如图8-18所示。
- 对于授权类型为“匿名用户”的桌面池，将自动登录，如图8-19所示。

图8-18 登录页面（以单用户为例）





图8-19 匿名用户登录




9 常见问题解答

9.1 安装Workspace Console管理平台时安装界面黑屏，如何解决？

安装 Workspace Console 管理平台时，安装界面黑屏可参照如下方法解决：

- (1) 进入安装界面。

图9-1 启动安装



- (2) 按[e]键进入编辑模式。
- (3) 在开头为 `linuxefi` 或 `linux` 的行末尾增加参数: `inst.graphical inst.xdriver=fbdev video=efifb:off video=VGA-1:1024x768-32@60me ro console=tty0`, 如图 9-2 所示。

图9-2 增加参数

```
setparams 'Install CAS-x86_64'

linuxefi /images/pxeboot/vmlinuz inst.stage2=hd:LABEL=CAS-x86_64 inst.\nks=hd:LABEL=CAS-x86_64:/isolinux/ks.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0 quiet ins\n\t.graphical inst.xdriver=fbdev video=efifb:off video=VGA-1:1024x768@60me consol\ne=tty0\ninitrd=/images/pxeboot/initrd.img

Press Ctrl-X to start, Ctrl-C for a command prompt or Escape to\ndiscard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible\ncompletions.
```

- (4) 确认参数添加无误后, 按[ctrl+x], 启动安装。

10 附录


10.1 客户端安装包上传

客户端安装包作为一个独立的压缩包, 随管理平台安装包一起发布。管理平台安装包中不含客户端安装包。因此, 在管理平台部署或升级完成后, 需手动在管理平台“升级管理”页面上传客户端安装包。上传之后, 终端才能自动安装或升级客户端。

客户端安装包上传步骤如下：


- (1) 在产品发布的总包中，获取客户端安装包的压缩包，并拷贝到欲进行上传操作的电脑或终端。
- (2) 将 UniCloud_Workspace-E1010-Clients.tar.gz 压缩包解压，解压出的客户端安装包如下图所示。
- (3) 登录管理平台，进入[系统/升级服务/升级管理]页面，单击[升级配置]按钮，进入“升级配置”页面。

图10-1 升级管理页面



- (4) 在“升级配置”页面，单击<点击上传>按钮，在弹出的文件选择框中，选择欲上传的客户端安装包，单击<打开>按钮，开始依次上传所选安装包。

图10-2 单击<点击上传>按钮



- (5) 上传完成之后，单击<确定>按钮，可以在“升级管理”页面看到上传后的安装包，则客户端安装包上传成功。

图10-3 上传完成





图10-4 安装包上传成功



10.2 卸载VDI客户端

10.2.1 卸载客户端（Windows）

- (1) 在终端桌面上打开控制面板，单击控制面板中程序下的卸载程序，进入卸载或更改程序界面。
- (2) 在卸载或更改中选中并右键单击对应安装程序，如 **Workspace**，选择**[卸载/更改(U)]**菜单项。
- (3) 在弹出的卸载确认对话框中，可选择是否保留数据。单击**<是>**按钮开始卸载。
- (4) 对话框提示卸载完成后，单击**<完成>**按钮，可以看到桌面上 **Workspace** 已被卸载。

10.2.2 卸载客户端（SpaceOS/UOS）

本文以 E1010 版本的 Workspace 客户端卸载为例，后续版本卸载方式相同。

- (1) 在命令框中输入以下命令，执行 Workspace 卸载程序。

a. cd+客户端安装路径,进入到安装文件夹中

```
:~$ cd /userdata/UniCloud/Workspace/E1010
```

b. 查看安装文件夹中的文件

```
:~/userdata/UniCloud/Workspace/E1010$ ll
```

c. 以超级管理员权限执行卸载程序

```
:~/userdata/UniCloud/Workspace/E1010$ sudo ./uninstall.sh
```

10.3 SpaceAgent安装

10.3.1 获取安装软件

各 SpaceAgent 安装包的适用场景如下表所示：

表10-1 SpaceAgent 安装包

| 安装包名称 | 架构 | 适配系统 | 适用终端 | 说明 |
|--|--------|-----------------|-----------------------|-------------|
| UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-win32.zip | X86 | Windows | 通用（windows 系统设备均可） | 不支持XP 系统 |
| UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-linx-x64.zip | X86 | SpaceOS、 UOS | C101LS系列、 C500 | |
| UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-UOS-mips64el.zip | MIPS64 | UOS | 清华同方龙芯 3A-4000 | |

可通过以下两种途径获取安装包：

- 完成[客户端安装包上传](#)后，在终端上使用浏览器访问地址：<管理平台IP:8083/data/version>目录下载所需安装包。
- 从产品发布的总包中可获取客户端压缩包，解压客户端压缩包并将所需 SpaceAgent 安装包通过其他途径（U 盘、共享文件等）拷贝至终端上。

10.3.2 Windows 终端

- 解压缩 UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-win32.zip 客户端安装包，解压出如下文件：
 - UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-win32.exe
 - Info.json
- 运行 UniCloud_Workspace_SpaceAgent-version-win32.exe 客户端安装程序，弹出安装向导对话框。若已安装 SpaceAgent，需选择是否卸载已经安装的版本。
- 在安装向导对话框中单击<下一步>按钮，进入“选择安装位置”对话框，选择 SpaceAgent 的安装目标文件夹，单击<安装>按钮，开始安装。
- 安装完成后，单击<完成>按钮，完成 SpaceAgent 安装。

10.3.3 SpaceOS/UOS 终端

本文以 SpaceOS 终端为例，UOS 终端操作方法类似。

- (1) 在系统桌面上单击左下角齿轮图标，在 System Tools 中单击 LXTerminal，打开命令框，也可直接使用 Ctrl+Alt+T 快捷键调出 LXTerminal 命令框。
- (2) UOS 系统的终端，在系统桌面上单击左下角菜单按钮，在菜单项中选择“终端”菜单项，打开命令框。
- (3) 在命令框中输入以下命令，完成安装包的解压：
 - a. cd+安装包路径,进入到安装包所在文件夹中

```
:~$ cd /home/spaceos/Downloads
```
 - b. 查看安装包文件夹中的文件

```
:~/Downloads$ ll
```
 - c. 解压缩安装包

```
:~/Downloads# unzip UniCloud_Workspace_SpaceAgent-E1010-linux-x64.zip
```
 - d. 以超级管理员权限执行安装程序

```
:~/Downloads# sudo ./install.sh
```

10.4 SpaceAgent卸载

10.4.1 Windows 终端

- (1) 在终端桌面上打开控制面板，单击控制面板中程序下的卸载程序，进入卸载或更改程序界面。
- (2) 在卸载或更改中选中并右键单击对应安装程序，如 SpaceAgent E1010，选择[卸载/更改(U)]菜单项。
- (3) 弹出卸载确认对话框，选择是否保留用户数据，开始卸载，卸载完成后，弹出卸载完成提示对话框。

10.4.2 SpaceOS 终端/UOS

本文以 SpaceOS 终端为例，UOS 终端操作方法类似。

- (1) 在系统桌面上单击右下角齿轮图标，在 System Tools 中单击 LXTerminal，打开命令框，也可直接使用 Ctrl+Alt+T 快捷键调出 LXTerminal 命令框。
- (2) UOS 系统的终端，在系统桌面上单击左下角菜单按钮，在菜单项中选择“终端”菜单项，打开命令框。
- (3) 在命令框中输入以下命令，执行 SpaceAgent 卸载程序：
 - a. cd+安装路径,进入到安装文件夹中

```
:~$ cd /userdata/UniCloud/SpaceAgent
```
 - b. 以超级管理员权限执行卸载程序

```
:/userdata/UniCloud/SpaceAgent# sudo ./uninstall.sh
```